

Sage XRT Solution

SFCB SaaS - Paramétrage avec la fédération

XRT Components 2026.R1

FRP1000 2025.R2-8

Sage

Sommaire

Avant de commencer **4**

Comprendre la fédération XRT **5**

Schéma technique 5

Fichier de configuration xrtfederation.xml 6

Mise en place depuis SAGE1000 6

Paramétrage des profils et utilisateurs **7**

Dans le tenant client 7

Dans le tenant fédérateur 8

Gestion du cloisonnement **9**

Liste des widgets **11**

Diffusion :

- Consultants techniques Sage
- Consultants techniques de nos partenaires

Avant de commencer


Important ! Lisez attentivement le document intitulé
📜 ***SXS.2026.R1.TechnicalGuidelines***,
📜 **SageFRP1000CommBancaire**.

ⓘ Cette procédure est valable uniquement pour l'offre SaaS SFCB. Il ne sera pas possible d'appliquer les paramétrages présentés *On Premise*.

ⓘ L'offre SaaS repose sur un fonctionnement particulier de XRT Solution Components, l'utilisation de **profils fédérés**.

Comprendre la fédération XRT

Schéma technique



- Le **tenant fédérateur** contient pour tous les clients :
  - Les contrats de communication,
  - Les contrats de signature,
  - Les règles de signature,
  - Les profils et comptes utilisateurs fédérés.
- Chaque **tenant client** contient :
  - Les profils et comptes utilisateurs du client.

Fichier de configuration xrtfederation.xml



Ce fichier contient les données techniques de la fédération. L'application l'utilise comme une table de routage. En fonction de l'URL source indiquée en `domainname`, il est possible de savoir quel tenant est sollicité depuis SAGE1000.

⚠ Ce fichier est généralement modifié par l'équipe exploitation SaaS de SAGE. Toute modification doit être réalisée sous sa supervision.

Mise en place depuis SAGE1000


La procédure d'initialisation du fournisseur de service SFCB ne change pas. ⚠
⚠ Lors de l'initialisation c'est le tenant du client et non le tenant fédérateur qu'il faut indiquer en destinataire.

ⓘ Si le partenaire ne dispose pas d'un accès à la machine SaaS, le certificat et le message contenant l'APIKEY générés lors de l'initialisation doivent être adressés à l'exploitation SAGE pour traitement ; pour cela il suffit d'ouvrir un ticket et de joindre les fichiers.

Paramétrage des profils et utilisateurs

Dans le tenant client


Se connecter dans *Sage XRT Solution Common Administration Service*.



Par défaut, le lien est https://[domaine client]/scps


Lancer le menu *Droits* ⮌ *Profils*.

Créer les profils selon la norme SFCB.




ⓘ Tous les profils doivent être paramétrés avec au moins le droit suivant :

⚠ Ne pas activer d'autres droits dans la zone *Sage XRT Administration Service*



Créer les utilisateurs et les rattacher au profil correspondant.

Pour cela, lancer le menu *Droits* ⮌ *Utilisateurs*.




⚠ Chaque signataire doit être paramétré avec un compte nominatif.

ⓘ Les utilisateurs SAGE1000 qui ne sont pas signataire peuvent pointer sur un seul compte XRT.

Dans le tenant fédérateur

Se connecter dans *Sage XRT Solution Common Administration Service*.





Par défaut, le lien est https://[domaine client]/scps

Lancer le menu *Droits* ⮌ *Profils*.

Créer les profils fédérés correspondants.


Pour cela, cliquer sur






ⓘ Tous les profils doivent être paramétrés avec au moins le droit suivant :

⚠ Ne pas activer d'autres droits dans la zone *Sage XRT Administration Service*




Les utilisateurs fédérés seront automatiquement créés.




Gestion du cloisonnement

Se connecter dans le portail d'administration de la Communication.


Par défaut, le lien est https://[domaine client]/bcpadminweb




Lancer le menu *Paramètres* *Clients*



Cliquer sur le client concerné pour ouvrir ses propriétés.



Sous l'onglet **Permissions**, sélectionner les profils ou utilisateurs autorisés.




ⓘ Ce seul paramétrage permet d'assurer le cloisonnement dans tous les widgets accessibles à travers SAGE1000.

Liste des widgets

Dans la mesure où il n'est pas possible d'ajouter un utilisateur avec le niveau de sécurité Administrateur de sécurité de niveau 1 dans un profil fédéré, tous les Widgets ne sont pas accessibles.

Widget	Menu dans SAGE1000	Utilisable dans SAGE1000
TRSPRTADMCLI	Banque Paiement ⮑ Paramètres ⮑ Télécommunication SFCB ⮑ Clients télématiques / Sociétés	✗
TRSPRTADMPART	Banque Paiement ⮑ Paramètres ⮑ Télécommunication SFCB ⮑ Partenaires / Banques	✗
TRSPRTADMSRVC	Banque Paiement ⮑ Paramètres ⮑ Télécommunication SFCB ⮑ Services	✗
TRSPRTADMSES	Banque Paiement ⮑ Paramètres ⮑ Télécommunication SFCB ⮑ Session / Connexion	✗
TRSPRTADMCNTR	Banque Paiement ⮑ Paramètres ⮑ Télécommunication SFCB ⮑ Contrats bancaires	✗
SIGNADMCNTR	Banque Paiement ⮑ Paramètres ⮑ Télécommunication SFCB ⮑ Contrats de signature	✗
SIGNCERT	Banque Paiement ⮑ Paramètres ⮑ Télécommunication SFCB ⮑ Gestion des certificats	☑
SIGNFILE	Banque Paiement ⮑ Remises bancaires ⮑ Validation ⮑ Signature bancaire SFCB	☑
SIGNMON	Banque Paiement ⮑ Remises bancaires ⮑	☑

	Validation ⮑ Monitoring des signatures SFCB	
SIGNBOARD	Banque Paiement ⮑ Tableau de bord ⮑ Tableau de bord signature SFCB	☑
TRSPRTRETRYSES	Banque Paiement ⮑ Tableau de bord ⮑ Suivi communication SFCB ⮑ Gestion des communications SFCB	☑
TRSPRTHST	Banque Paiement ⮑ Tableau de bord ⮑ Suivi communication SFCB ⮑ Historique des transferts	✗
TRSPRTADMLOG	Banque Paiement ⮑ Tableau de bord ⮑ Suivi communication SFCB ⮑ Logs	✗





©2024 THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. SAGE, SAGE LOGOS, SAGE PRODUCT AND SERVICE NAMES MENTIONED HEREIN ARE THE TRADEMARKS OF THE SAGE GROUP PLC OR ITS LICENSORS. ALL OTHER TRADEMARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.