



# Sage XRT Common Services

Version 5.0

Guide Utilisateur



# Sommaire

<b>Installation.....</b>	<b>7</b>
Présentation .....	7
Sage XRT Communication/Signature mini 4.2.....	8
Configuration 1 .....	8
Configuration 2.....	8
Configuration 3.....	8
<b>Interface Tenants Management .....</b>	<b>10</b>
Tenants .....	10
Création .....	10
Mise à jour des bases de données .....	15
Première connexion .....	17
Utilisateurs .....	17
Ajout à un groupe de travail.....	17
Modification .....	20
<b>Sage XRT Administration Service.....</b>	<b>21</b>
Service d'authentification .....	22
Configuration.....	22

Paramétrage de la page de connexion .....	23
Service d'Administration .....	25
Configuration .....	25
Connexion .....	26
Licences .....	28
Création .....	29
Modification .....	29
Suppression .....	30
Application .....	30
Droits .....	30
Paramétrage authentification .....	30
Règles des mots de passe .....	36
Activation des données et règle des 4 yeux .....	37
Compte utilisateur .....	40
Profils .....	43
Création .....	44
Duplication .....	47
Modification .....	47
Suppression .....	48
Activation .....	48
Désactivation .....	48
Sites .....	48
Création .....	48
Modification .....	50
Suppression .....	50
Activation .....	50
Désactivation .....	50
Mon compte .....	50
Audits et logs .....	51
Paramétrage .....	51
Audit .....	53
Log .....	54

Transcodages.....	55
Conception .....	55
Correspondances.....	57
XDLO (deprecated) .....	59
Paramétrage .....	60
Définition .....	62
Sage XRT Functional Service .....	65
Configuration.....	65
Connexion.....	67
Bibliothèque des formats - API Formats .....	68
Palements – Virements de masse - API Paiements .....	76
<b>Librairie Sage.FCS.Client .....</b>	<b>93</b>
Utilisation .....	93
Description des méthodes intégrées à la librairie.....	94
Connexion.....	94
Page de connexion .....	97
Tenants .....	100
Licences .....	100
Profils -Sites -Utilisateurs- Paramétrage .....	104
Mot de passe .....	110
Bibliothèque des formats .....	113
Fichier de configuration .....	121
<b>Application sage.fcs.apifmt.exe .....</b>	<b>123</b>
Installation.....	123
Configuration.....	123
Service d’authentification .....	124
Service de transformation des données.....	124
Permissions.....	125
Utilisation .....	127
Paramètres de base.....	127
Exemples.....	129
<b>Application sage.fcs.pwdencode.exe.....</b>	<b>132</b>

Installation.....	132
Utilisation .....	132
Encodage en base64 uniquement .....	133
Chiffrement et encodage en base64 .....	133
Description de sage.fcs.pwdencode.config.....	133
Utilisation de sage.fcs.pwdencode.exe .....	135

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable. Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, reproduite, traduite dans une langue quelconque ou transmise à quelque fin que ce soit ou par n'importe quel moyen électronique ou mécanique, sans permission expresse et écrite de **Sage XRT**.

© 2019 SAGE XRT. Tous droits réservés.

Le progiciel décrit dans ce document est diffusé dans le cadre d'un accord de licence et ne peut être utilisé ou copié qu'en conformité avec les termes de cet accord. Veuillez lire attentivement votre contrat définissant cet accord.

**Sage XRT Common Services** est une marque déposée de Sage. Toute reproduction ou désassemblage de bases de données ou d'algorithmes incorporés est interdit.

Word, Excel, Wordpad, Notepad, Powerpoint, Explorer, Edit et Access sont des marques déposées de Microsoft et MS, MS-DOS, Windows, Windows 2003, Windows 2007, Windows Me et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits peuvent être des marques déposées par leurs propriétaires respectifs et sont utilisés ici à des fins éditoriales, sans intention d'enfreindre des droits quelconques.

# Installation

## Présentation

La version 5.0 est la première version de **Sage XRT Common Services** à proposer les fonctionnalités les plus utilisées dans une interface web.

Seules persistent dans une interface *Win32* la gestion des tenants (ex. : **workgroups**) et la partie *DBInstaller*.

Cette version et les suivantes offrent de nouvelles fonctions :

- Gestion d'activation des données et politique des *4 yeux*
- Authentification *SAML V2*
- Support de *Crystal Report 13.0.23*
- API Rest de gestion de l'authentification
- API Rest de transformation des données (bibliothèque des formats)
- API Rest de gestion des paiements avec prise en charge du lien avec un service de Signature ou de Communication.

Attention !

L'installation de **Sage XRT Common Services** sur chaque poste client n'est désormais plus nécessaire lors de l'installation des produits **Sage XRT Communication & Signature** et **Sage XRT Advanced**.

**Sage XRT Common Services** doit être installé uniquement sur le poste serveur.

Pour **Sage XRT Communication & Signature**, **Sage XRT Common Services** doit être installé sur la même machine que le serveur de communication.

Pour **Sage XRT Business Exchange**, tant que le *wrapper sage.fcs.client* n'est pas intégré, **Sage XRT Common Services** doit être installé sur la même machine que **Sage XRT Business Exchange**.

Lorsqu'un tenant est créé avant l'installation d'autre produit, la base de données de **Sage XRT Common Services** doit être mise à jour.

# Sage XRT Communication/Signature mini 4.2

## Configuration 1

Dans le cas où tout est installé sur la même machine, vous devez utiliser :

- La procédure d'installation **Complète** de **Sage XRT Common Services**
- La procédure d'installation **Complète** de **Sage XRT Communication**
- La procédure d'installation **Complète** de **Sage XRT Signature**

La base de données de **Sage XRT Common Services** doit être mise à jour avec le *DBInstaller*.

## Configuration 2

Dans le cas de 1 à n machine cliente et une machine serveur, sur la machine cliente, vous devez utiliser :

- La procédure d'installation Partie cliente des services SCAS, SCPS et SCDTS de Sage XRT Common Services
- La procédure d'installation Poste Client de Sage XRT Communication
- La procédure d'installation **Poste Client** de **Sage XRT Signature**

Et sur la machine serveur :

- La procédure d'installation Poste Serveur de Sage XRT Common Services
- La procédure d'installation **Complète** de **Sage XRT Communication**
- La procédure d'installation **Complète** de **Sage XRT Signature**

La base de données de **Sage XRT Common Services** doit ensuite être mise à jour avec le *DBInstaller*.

## Configuration 3

Dans le cas de 1 à n machines clientes et une machine serveur pour **Sage XRT Communication/Signature** et une machine serveur pour **Sage XRT Common Services**, sur la machine cliente, vous devez utiliser :

- La procédure d'installation Partie cliente des services SCAS, SCPS et SCDTS de Sage XRT Common Services
- La procédure d'installation Poste Client de Sage XRT Communication

## Installation

- La procédure d'installation **Poste Client** de **Sage XRT Signature**

Sur la machine serveur de **Sage XRT Communication/Signature**, vous devez utiliser :

- La procédure d'installation Poste Client de Sage XRT Common Services
- La procédure d'installation **Complète** de **Sage XRT Communication**
- La procédure d'installation **Complète** de **Sage XRT Signature**

Sur la machine serveur de **Sage XRT Common Services**, vous devez utiliser :

- La procédure d'installation Poste Serveur de Sage XRT Common Services
- La procédure d'installation Scripts de base de données de Sage XRT Common Services
- La procédure d'installation Scripts de base de données de Sage XRT Signature

La base de données de **Sage XRT Common Services** doit ensuite être mise à jour avec le *DBInstaller*.


# Interface Tenants Management

## Tenants


Dans le cas d'une première installation de **Sage XRT Common Services**, aucun tenant n'existe : la première étape consiste à créer un ou plusieurs tenants en fonction du type de base de données utilisée (*SQL Server* ou *Oracle*).

## Création

Dans le menu Démarrer, rendez-vous dans Programmes – Sage – Administration XRT .NET. L'interface Tenants Management s'affiche.



Cliquez sur le lien **Ajouter un tenant** pour lancer l'Assistant Création d'un **Tenant**.



**Note :** Lorsqu'aucun tenant n'est défini, l'**Assistant Création d'un Tenant** s'affiche immédiatement à l'écran.

## Interface Tenants Management


### Nom

Saisissez un nom de tenant dans le champ **Nom**. Le nom par défaut est **WORKGROUP**.

Définissez le mode de fonctionnement de la gestion des droits d'accès des utilisateurs aux applications **Sage XRT**.

**Note :** A partir de la version 5.0, la validation des opérations par un administrateur de sécurité de niveau 2 a été remplacée par la fonctionnalité d'activation des données. Cette activation peut être requise ou non selon le paramétrage effectué.


Cliquez sur le lien Sélectionner un Fournisseur.




### Sélection du fournisseur

Sélectionnez dans la liste, le serveur ou client de base de données installé.

Cliquez sur **Configurations disponibles** pour visualiser le détail des serveurs ou clients de base de données installés sur la machine et les opérations admises (création et mise à jour).



Cliquez sur  pour fermer la page et revenir à la page de sélection des fournisseurs d'accès aux bases de données.

Cliquez sur Sélectionnez une Base de Données Sage XRT Common Services.

## Interface Tenants Management

Assistant Création d'un Tenant

Création d'un Tenant

Etape 3 - Sélectionnez une Base de Données Sage XRT Common Services

Sélectionner les informations nécessaires à la connexion aux données SQL Server :

1. Sélectionner ou saisir un nom de serveur :

WIN-18LUGGG6C31 \* [Rafraichir](#)

2. Saisir les crédeniels de l'administrateur du serveur :

☒ Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT  
☐ Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe spécifiques :

Nom Utilisateur :   
Mot de Passe :  ☐ Pas de Mot de Passe

3. Sélectionner ou créer une base de données sur le serveur :

☒ Sélectionner la base de données :  
☐ Créer la base de données :

Nom :  \* [Version du modèle XRT : ?](#)  
DBO :  \* Mot de Passe :  \*  
Utilisateur :  \* Mot de Passe :  \*  
Collation string :

< Sélectionner un Fournisseur > Produits

☒ Quitter

[Tester la connexion DBA](#)  
[Tester la connexion DBO](#)  
[Tester la connexion USERS](#)

### Sélection de la base de données

Saisissez le nom du serveur sur lequel la base de données doit être créée. Les caractères possibles pour indiquer ce serveur sont :

- (local)
- (LOCAL)
- .
- nom serveur

Le bouton **Rafraîchir** permet d'obtenir la liste des serveurs *Microsoft SQL Server* connectés au réseau de l'entreprise.

Suivant le type d'authentification utilisé par le DBA (Administrateur de base de données) pour se connecter au serveur de bases de données, sélectionnez une des options qui suivent.

- **Utiliser la sécurité intégrée de Windows NT** : le DBA est authentifié grâce à son compte NT.
- **Utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe** : le DBA est authentifié grâce à un nom d'utilisateur et un mot de passe.

**Note** : Cliquez sur le lien **Tester la connexion DBA** au bas de la page pour vérifier les identifiants du DBA.

Vous avez ensuite deux possibilités :

## Interface Tenants Management

- **Sélectionner la base de données** si vous souhaitez travailler sur une base de données existante.
  - Sélectionnez la base de données dans la liste déroulante. Les bases de données existantes sont actualisées au premier affichage de la liste.
  - Saisissez le mot de passe correspondant au nom du DBO (propriétaire de la base de données) affiché dans le champ **DBO**. Le mot de passe proposé par défaut par l'assistant est : **password#2005**. Lorsque vous sélectionnez une base de données dans la liste, l'assistant recherche automatiquement le nom du propriétaire de celle-ci en utilisant le compte DBA.
  - Saisissez le mot de passe du compte **XRTUSERS**. Le mot de passe par défaut est : **password#2005**

**Note :** Cliquez sur le lien **Tester la connexion DBO** en bas de la page pour vérifier les identifiants du DBO.

- **Créer la base de données** si vous souhaitez créer une base de données.
  - Saisissez un nom de base de données. L'assistant vérifie qu'aucune base ne porte ce nom lorsque vous cliquez sur **Créer/Modifier les modèles**.

**Attention :** Le nom de la base de données ne doit comprendre aucun espace, ni caractère spécial (\*, ?, \, /, etc.).

- Saisissez les identifiants du propriétaire de la base de données. L'assistant propose par défaut un compte avec l'identifiant **XRT** et le mot de passe **XRT**. Il crée, si nécessaire, le compte et lui affecte le rôle de **db\_owner** sur la base.
- Sélectionnez la **Collation string** (chaîne d'interclassement) ou laissez par défaut **French\_CI\_AS** (pas de distinction entre majuscule et minuscule).

Cliquez sur **Produits**.

### Configuration des unités logiques

L'assistant propose par défaut un scénario dans lequel les tables *filegroup* **DATA** et les index *filegroup* **INDEX** du modèle sont créés dans le *filegroup* **PRIMARY** (*filegroup* par défaut lors de la création d'une base de données *SQL Server*).

Le panneau de propriétés vous permet de :

- Modifier le scénario proposé et installer les tables et les index dans deux *filegroups* différents (exemple : **XCS\_DATA** et **XCS\_INDEX**).
- Modifier les paramètres de création des *filegroups* (répertoire de stockage, taille initiale, taille limite, taux de croissance). Le répertoire de stockage doit exister pour que l'opération de création fonctionne correctement.

**Important !** Les scripts modèle de **Sage XRT Common Services** font référence à un *filegroup* logique **DATA** pour les tables et un *filegroup* logique **INDEX** pour les index.

Lors de l'exécution des opérations de création du modèle, l'assistant remplace ces noms logiques par les valeurs saisies dans le panneau de propriétés (**PRIMARY** dans le cas du scénario par défaut).

Si les groupes de fichiers cibles n'existent pas (par exemple : **XCS\_DATA** et **XCS\_INDEX**), ceux-ci sont automatiquement créés par l'assistant.

Cliquez sur Créer/Modifier les modèles.

### Création et modification des modèles

La liste intitulée **Scripts à exécuter** contient l'ensemble des scripts utilisés pour la création du modèle **Sage XRT Common Services** :

- **createlogicalunits.sql** : Script de création des unités logiques. Une unité logique représente un *filegroup* dans le cas de la création d'une base de données *Microsoft SQL Server*).
- **xl\_configuration createxl\_configuration.sql** : Script de création de la table dans laquelle est enregistrée la version du modèle
- **registerlogicalunits.sql** : Script d'enregistrement des unités logiques

Les scripts produit sont traités par la suite.

Suivant leur type, les scripts sont exécutés avec le compte du DBA ou du DBO.

Activez la case **Sélectionner les données à importer** et choisissez une langue dans la liste. Cette importation concerne les données (format *XML*) pour **APIFMT**, **TRANSCO** et **UMAPI**.

Cliquez sur **Valider toutes les étapes** pour procéder à l'exécution des opérations configurées dans les étapes 1, 2, 3, 4 et 5 de l'assistant.


### Exécution des opérations

L'exécution peut durer quelques minutes. A ce stade, le modèle **XCS** est créé.

Vous pouvez quitter l'assistant **Création d'un groupe de travail** en cliquant sur l'icône **Quitter** et lancer le service d'**Administration** ou ajouter un modèle de produit.

Cliquez sur **Ajouter une base de données Produit**, l'assistant de création de tenant s'affiche.

## Interface Tenants Management



### Sélection du produit

Sélectionnez un produit dans la liste.

Cliquez sur le lien Sélectionner un Fournisseur.

**Note :** Pour plus d'informations sur la marche à suivre pour sélectionner un fournisseur, reportez-vous à la section intitulée **Sélectionner un fournisseur**.


## Mise à jour des bases de données

L'interface **Tenants Management** rassemble tenants, utilisateurs et bases de données.

La mise à jour d'une base de données n'est pas sans risque pour les données de l'utilisateur. Il est donc impératif de sauvegarder ces données au préalable.


Développez l'arborescence **Tenant**, puis le tenant concerné, et enfin la **Bases de données**.

Après un clic droit sur la ligne correspondant à la base de données à mettre à jour, sélectionnez **Vérifier la base de données** dans le menu contextuel.



L'Assistant Vérification de Base de Données s'affiche.

## Interface Tenants Management




**Note :** Si l'utilisateur *Windows* n'est pas enregistré en tant que DBO dans le groupe de travail approprié, il n'est pas autorisé à mettre à jour la base de données. L'assistant ne propose aucune mise à jour de base de données et le lien **Produit** n'est pas affiché.

Cliquez sur le produit.

Si l'assistant détecte une incohérence dans les versions, vous êtes renvoyé sur le processus de mise à jour de base de données.

Dans le cas contraire, l'étape 2 de l'assistant s'affiche.



Répondez à la question par oui ou non : Possédez-vous une sauvegarde de votre base de données ?

Activez l'option **Sélectionner les données à importer** si les données de la base ne sont pas à jour.

## Interface Tenants Management

Cliquez sur le lien Valider toutes les étapes.

### Première connexion

Lors de la première connexion après création de la base de données, vous pouvez utiliser :

- le compte NT utilisé pour installer le produit
- le login **XRT** et mot de passe **S3cret#2018**

**Attention :** Les identifiants **XRT** et **S3cret#2018** ne sont valables qu'une seule journée !

### Utilisateurs

Lors de la création d'un tenant, les groupes locaux **Windows NT Administrators** et **XRTDBAdministrators** sont automatiquement déclarés comme administrateurs du nouveau groupe.

**Sage XRT Common Services** propose un assistant pour la gestion des utilisateurs au sein des groupes de travail.

Cet assistant permet les actions suivantes :


- **Ajout d'un utilisateur réseau** : pour ajouter un utilisateur, saisissez le Compte NT d'un utilisateur réseau ou cliquez sur **Rechercher...** pour accéder à l'outil *Microsoft* de recherche d'un utilisateur *Windows NT*.
- **Ajout d'un groupe réseau** : cette option vous permet d'associer un groupe d'utilisateurs *Windows NT* à un tenant. Pour cela, cliquez sur **Rechercher...** et accédez ainsi à l'outil *Microsoft* de recherche d'un utilisateur *Windows NT*.
- **Ajout d'un compte système local** : ce type de compte est utilisé par un service système exécuté pour le compte du système local et doit accéder à une base de données.

### Ajout à un groupe de travail


Pour assigner un utilisateur au tenant, développez l'élément **Tenants** dans l'arborescence.

Sélectionnez un tenant dans la liste, et effectuez un clic droit sur le niveau **Utilisateurs du tenant**.

## Interface Tenants Management



Cliquez sur Ajouter un utilisateur pour ouvrir l'Assistant Création d'un utilisateur.



Cliquez sur le lien **Sage XRT Common Services** pour atteindre la seconde étape de l'assistant.

## Interface Tenants Management

Assistant Création d'un Utilisateur

Création d'un Utilisateur

Etape 2 - Sage XRT Common Services

Crédentiels à utiliser pour connecter le compte NT SAGEFR\BROB à la base de données 'Sage XRT Common Services' :

1. Sélectionner ou saisir un nom pour identifier l'accès à la base de données :

dbo

2. Définir les propriétés d'authentification :

☐ Authentification Windows

☒ Authentification SGBD

Utilisateur : FCS64

Mot de Passe : \*\*\*\*\* ☐ Pas de mot de passe

< Affecter un Utilisateur > Sage XRT Business Exchange

Quitter

Sélectionnez un type d'accès aux données dans la liste déroulante, ou saisissez un nouveau nom. Par défaut, l'assistant propose deux types d'accès prédéfinis :

- **DBO** : Ce type d'accès doit être réservé au propriétaire de la base de données.
- **Users** : Ce type d'accès doit être utilisé par les utilisateurs sans pouvoir.

Sélectionnez le mode d'authentification de l'utilisateur sur le serveur de bases de données :

- **Authentification Windows** : l'utilisateur est authentifié par son compte NT.
- **Authentification SGBD** : l'utilisateur est authentifié par un compte qui lui a été affecté par l'administrateur du serveur de bases de données.


**Important !** Il est recommandé de définir l'accès avec un compte *SQL Server*, car l'utilisation de l'authentification NT ne permet pas le pooling de connexion.

Il est possible de créer un autre nom d'accès pour un groupe d'utilisateurs donné. Ce nouvel accès est de type **User**.

Ex. : définition d'un accès *TRESORIER* pour la base **Sage XRT Treasury**, avec un compte *SQL Server* spécifique intitulé *TRESO*.

Cliquez sur Valider toutes les étapes.

## Interface Tenants Management




**Note :** Vous pouvez également gérer les utilisateurs de **Sage XRT Treasury** en répétant l'opération d'accès à la base **Sage XRT Common Services**.

## Modification


Vous pouvez modifier l'affectation d'un utilisateur à un tenant.


Après un clic droit sur l'utilisateur dont le tenant doit être modifié, sélectionnez l'action **Changer le tenant**.



Sélectionnez le nouveau tenant et cliquez sur le bouton **OK**.

## Sage XRT Administration Service


L'icône  située en haut à droite de l'interface **Tenants Management** permet un accès direct à **Sage XRT Administration Service**, le service d'administration des utilisateurs, profiles, droits, etc.



**Sage XRT Common Services 5.0** est composé de trois services :

- Le service d'authentification (SCAS) qui permet de valider l'authentification des utilisateurs.
- Le service d'administration (SCPS) qui permet de gérer les parties Droits (Utilisateurs, Profils, Sites, etc.), Audits (Audits, Logs) et Transcodages (Conception et correspondances).
- Le service des fonctionnalités (SCDTS) qui couvre les thématiques suivantes :
  - Gestion des formats
  - Gestion de la sécurisation des tiers (non disponible en 5.0)
  - Gestion des paiements (virements de masse disponible en 5.0)
  - Gestion des relevés bancaires (non disponible en 5.0)

## Sage XRT Administration Service



La documentation de ces API est générée par *Swagger*. Le fichier *swagger.json* correspond à une exportation de la documentation au format JSON.

**Note :** Accédez à la documentation et au fichier JSON (lien inscrit dans le fichier *\*.config* de chaque service) sous **C:\Program Files\Common Files\xrt**.

Chaque service dispose d'un fichier de configuration.

## Service d'authentification

### Configuration

Le fichier de configuration *Sage.SCASServer.Service.exe.config* se situe par défaut sous : **C:\Program Files\Common Files\xrt**

### Activation des logs

Cf. nœud <system.diagnostics> et <diagnostics>

### Définition de l'emplacement du site Web, des ports d'écoute et des hosts des services

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="websitehost" value="*" />
<add key="websitehostdefault" value="http://localhost" />
<add key="httpservicehost" value="http://*:80/Auth" />
<add key="httpsservicehost" value="https://*:443/Auth" />
```

### Définition d'éléments de sécurité

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="showfriendlymessage" value="NO"/>
```

(messages d'erreur génériques type **Access Denied**)

```
<add key="redirectwhitelisthost" value="*/>
```

(liste blanche des URL de redirection après authentification, \* signifie une redirection sur le même domaine demandeur, possibilité d'ajouter d'autres noms de domaines)

(ex. : \*, localhost, *yourdomainname*)

### Documentation SWAGGER

URL de documentation et URL d'exportation

## Paramétrage de la page de connexion

### Initialisation du processus de connexion

Pour initier le processus de login, postez le formulaire ci-dessous (méthode POST) au service d'authentification de **Sage XRT Common Services** :

<http://nomdemachine:80/Auth/loginpage> ou

<https://nomdemachine:443/Auth/loginpage>

```
<form name="loginpage" method="post"
action="http://nomdemachine:80/Auth/loginpage">

    <input type="hidden" name="workgroup" value="">

    <input type="hidden" name="strongauth" value="YES">

    <input type="hidden" name="samlv2" value="YES">


    <input type="hidden" name="product" value="SXSC">

    <input type="hidden" name="url"
value="http://nomdemachine:80/home/homepage">

    <input type="hidden" name="xrtloginweborigin" value="">

</form>
```

La page de connexion s'affiche.



### Variable du formulaire workgroup

Cette variable permet de pré-paramétrer un tenant. Elle pilote la présence du menu déroulant permettant de sélectionner un tenant.

Cependant, si elle est initialisée avec le nom d'un tenant, elle n'apparaît pas et le couple utilisateur/mot de passe de l'utilisateur est vérifié sur ce tenant.

### Variable strongauth

Cette variable permet de donner accès à l'option d'authentification forte.

Si la variable a pour valeur **YES** alors la case à cocher permettant d'utiliser l'authentification forte apparaît.

Si la variable est vide alors l'option est absente.

### Variable samlv2

Cette variable permet de donner accès à l'option d'authentification SAML.

Si la variable a pour valeur **YES** alors la case à cocher permettant d'utiliser l'authentification SAML apparaît.

Si la variable est vide alors l'option est absente.

### Variable du formulaire product

Cette variable permet de gérer le nom du produit affiché sur la page de connexion. Elle admet soit un code prédéfini, soit un texte libre. Les codes prédéfinis sont les suivants :

- product= SXSC pour Sage XRT Administration Service

## Sage XRT Administration Service

- product=SCSDTS pour Sage XRT Functional Service
- product=SXBEOONLINEBANKING pour **Connexion à OnlineBanking**
- product=SXBEADMINISTRATION pour Connexion à Business Exchange Administration
- product=VIEWANDSIGN pour **Sage View & Sign**

Lorsqu'on utilise les noms de code, la localisation en FR, ES et US est gérée par le processus de connexion **XRTLoginWeb** de **Sage XRT Common Services**.

Un texte libre peut être utilisé comme valeur de la variable.

### Variable url

Cette variable permet de définir l'URL de *callback* en cas de succès du processus d'authentification (cf. liste blanche des URL possibles).

### Variable xrtloginweborigin

Cette variable permet de définir l'URL du site web du processus d'authentification lorsque celui-ci n'est pas hébergé sur la même machine que la page qui initie le formulaire d'initialisation du processus d'authentification **XRTLoginWeb**. Il y a également possibilité de ne pas utiliser cette variable et de réaliser le paramétrage au niveau du fichier de configuration du service d'authentification (SCAS).

Le processus d'authentification **XRTLoginWeb** permet également de définir si les mots de passe sont cryptés puis encodés en Base64 ou seulement encodés en Base64. Pour cela il suffit de définir un certificat au niveau du fichier de configuration du service d'authentification (SCAS).

Pour le certificat qui crypte le mot de passe :

```
<add key="serialnumberforpwdcrypt" value="" /> tag
```

## Service d'Administration

### Configuration

Le fichier de configuration *Sage.SCPSServer.Service.exe.config* se situe par défaut sous : **C:\Program Files\Common Files\xrt**.

### Activation des logs

Cf. nœud <system.diagnostics> et <diagnostics>

### Définition de l'emplacement du site Web, des ports d'écoute et des hosts des services

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="websitehost" value="*" />
<add key="websitehostdefault" value="http://localhost" />
<add key="httpservicehost" value="http://*:80"/>
<add key="httpsservicehost" value="https://*:443"/>
```

### Définition du compte et de la fréquence en seconde de synchronisation des groupes NT/LDAP

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="syncprofilesitereuser" value="XRT"/>
<add key="syncprofilesiterefrequency" value="3600"/>
```

### Définition d'éléments de sécurité

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="showfriendlymessage" value="NO"/>
```

(numéro de version non présenté et messages d'erreur générique)

### Documentation SWAGGER

URL de documentation et URL d'exportation


### Connexion

L'utilisation de l'interface du service d'Administration se fait via l'URL :

<http://localhost/SCPS/index.html>

Elle nécessite le démarrage des services d'authentification et d'administration.

## Sage XRT Administration Service



The login page for Sage XRT Administration Service features the Sage XRT logo at the top left. The main heading is 'Sage XRT Administration Service', followed by the instruction 'Connectez-vous en utilisant vos identifiants.' Below this, there are three input fields: 'Tenant' with a dropdown menu showing 'Unipay', 'Utilisateur' with a text input field, and 'Mot de passe' with a text input field. There are two checkboxes for authentication methods: 'Authentification forte (par certificat)' and 'Authentification saml'. A blue 'Me connecter' button is positioned below the inputs. At the bottom, there is a link for 'Mentions légales'.

**sageXRT**

### Sage XRT Administration Service

Connectez-vous en utilisant vos identifiants.

**Tenant**  
Unipay


**Utilisateur**  
Indiquez le nom d'utilisateur

**Mot de passe**  
Indiquez le mot de passe

☐ Authentification forte (par certificat)  
☐ Authentification saml

**Me connecter**

[Mentions légales](#)



The screenshot shows the Sage XRT Common Services administration interface. The top navigation bar includes 'Environnement', 'Transcodages', 'Droits', and 'Audits'. The main content area is divided into three columns, each with a list of functions. The first column, 'Environnement', lists functions for configuring tables, adding/modifying/deleting correspondences, and searching for correspondences. The second column, 'Droits', lists functions for visualizing user characteristics, generating user profiles, configuring authentication services, and setting security levels. The third column, 'Audits', lists functions for consulting audit events, consulting logs, and searching for specific elements. The footer contains copyright information for Sage Group plc and links to conditions of use and legal information.

**Sage XRT Common Services**

Unipay - PFC1026

Environnement Transcodages Droits Audits

Cette interface vous permet d'administrer la configuration des produits Sage XRT Common Services et Sage XRT Bank Format Library.

La fonction Transcodages vous permet de :

- Configurer vos tables de transcodages : les créer, les modifier ou les supprimer.
- Ajouter, modifier, supprimer des correspondances.
- Chercher des correspondances dans les tables.

La fonction Droits vous permet d'administrer tous les aspects concernant les droits sur les applications qui utilisent Sage XRT Common Services :

- Visualiser les caractéristiques de l'utilisateur connecté (Mon compte).
- Gérer les utilisateurs, profils ou sites de la plateforme.
- Configurer le paramétrage des différents services d'authentification.
- Paramétrer le niveau de sécurité global.

La fonction Audits vous permet de :

- Consulter les différents événements audités au sein de la plateforme.
- Consulter différentes logs.
- Chercher un élément en particulier.


© 2019 The Sage Group plc, or its partners. All rights reserved. | [Conditions d'utilisation](#) | [Informations légales](#)

**sage**

## Refresh Token

Le **Refresh token** est utilisé par les services *Windows* qui consomment les API Rest de **Sage XRT Common Services**. Sa mise en place demande l'installation d'un certificat sur le poste client et sur le poste serveur.

## Sage XRT Administration Service



## Licences


Les licences par défaut sont appliquées à tous les tenants pour lesquels aucune licence n'a été spécifiée.

La fonction **Licences par défaut** est la même que la fonction **Licences**. La licence reste stockée dans la base de registre.

Les interfaces sont identiques pour les deux types de licences.

Les licences existant pour le tenant courant sont listées à l'appel de la fonction **Licences pour le tenant courant**.

Les licences existant par défaut sont listées à l'appel de la fonction **Licences par défaut**.



Pour visualiser le détail correspondant à un clé de licence, cliquez sur l'icône *loupe*.

Exemple pour Sage XRT Bank Format Library :

Détails de la licence Sage XRT Bank Format Library	
Fonction	
Convertisseurs	ok
IN - Accusés de Réception : EDIFACT - ACA 560	ok
IN - Reporting : Espagne - AEB 57	ok
IN - Reporting : SWIFT - MT199-MT299	ok
IN - Account Statements : ISO 20022 - XMLCAMT052	ok
IN - Accusés de Réception : EDIFACT - BANSTA	ok
IN - Accusés de Réception : EDIFACT - CONTROL	ok
IN - Accusés de Réception : France - AOI160	ok
IN - Accusés de Réception : France - CVE120	ok
IN - Accusés de Réception : France - E OIR240	ok

## Création

Dans le menu **Environnement**, le bouton **Nouvelle licence** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

Vous devez compléter tous champs marqués d'un astérisque.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour finaliser la création. Un message vous confirme la création de la licence.

Création d'une licence	
Nom*	<input type="text"/>
Client*	<input type="text"/>
Clé de licence*	<input type="text"/>
<input type="button" value="Enregistrer"/> <input type="button" value="Annuler"/>	

## Modification

Cliquez sur le lien disponible sur l'information **Nom** de la licence à modifier. Seules les informations **Client** et **Clé de licence** sont modifiables.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour finaliser la modification de la licence. Un message vous confirme la modification de la licence.

### Suppression

A partir de la liste des licences, sélectionnez la licence à supprimer.

Cliquez sur l'icône *corbeille* pour finaliser la suppression de la licence. Un message vous confirme la suppression de la licence.

### Application

Lorsqu'une licence pour un tenant est spécifiée, la licence par défaut ne s'applique pas.

### Droits

Ce chapitre présente une description des différentes méthodes d'authentification des utilisateurs proposées par **Sage XRT Common Services** ainsi qu'une description des actions à mener en termes de gestion des utilisateurs et de leurs droits d'accès.


### Paramétrage authentification

Le modèle de login UMAPI supporte plusieurs modes d'authentification :

- authentification **Windows**
- authentification **UMAPI**
- authentification **LDAP**
- authentification **SAML**

Ces modes d'authentification sont à activer préalablement à leur rattachement à un utilisateur.

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Paramétrage**.



Utilisez l'icône *crayon* pour modifier les paramètres de chaque mode d'authentification.

### Authentification Windows NT

L'authentification *Windows NT* tire avantage de la sécurité *Windows NT* et de sa gestion des comptes utilisateur. Ce mode de sécurité permet aux applications *Sage XRT* d'utiliser les crédeniels des utilisateurs *Windows NT*.

Les applications *Sage XRT* proposent deux modes de fonctionnement avec ce type d'authentification :

- Le mode *trusted connection* (connexion sécurisée) n'est plus supporté à partir de la version 5.0 car **Sage XRT Common Services** est désormais une application web.
- Le mode standard : l'utilisateur doit saisir son mot de passe car il est contrôlé par le système via les *API Windows*.

Avantages du mode d'authentification *Windows NT* :

- Pas de crédeniels supplémentaires à mémoriser
- Pas de répercussion dans *UMAPI* lors d'un changement de mot de passe
- Gestion des mots de passe conforme aux exigences du *Sarbanes-Oxley Act*

- Accès à d'autres fonctionnalités du système comme le changement périodique de mot de passe et l'audit des accès

**Note :** La mise en place de l'authentification *Windows NT* nécessite de travailler en étroite collaboration avec l'administrateur *Windows* lors de la création des utilisateurs et des groupes. L'implémentation dans *UMAPI* de l'authentification *Windows* est basée sur la librairie de classes de bases du namespace *System.DirectoryServices* du framework .NET.

### Authentification UMAPI

Lorsqu'il utilise l'authentification *UMAPI*, un utilisateur se connectant à une application *Sage XRT* fournit un nom d'utilisateur et un mot de passe contrôlés à partir d'informations contenues dans la base de données.

Avantages du mode d'authentification *UMAPI* :

- Gestion des mots de passe conforme aux exigences de la loi *Sarbanes-Oxley*
- Enregistrement des quatre derniers mots de passe qui ne peuvent être réutilisés lorsque le système demande un changement de mot de passe (fonctionnalité paramétrable)
- Compte utilisateur verrouillé après trois échecs successifs d'authentification (fonctionnalité paramétrable)
- Compte utilisateur verrouillé débloqué après une période paramétrable
- Seuls les codes de hachage *SHA1* des mots de passe sont enregistrés dans la base de données, et non les mots de passe
- Mot de passe d'au moins six caractères comprenant au moins une majuscule et un chiffre. Fonctionnalité paramétrable
- Mot de passe à changer périodiquement (fonctionnalité paramétrable)
- Possibilité pour l'administrateur de verrouiller un compte utilisateur pour une durée déterminée ou de façon permanente

### Authentification LDAP

Lorsqu'il utilise l'authentification *LDAP*, un utilisateur se connectant à une application *Sage XRT* doit fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe contrôlés à partir d'informations contenues dans l'annuaire *LDAP*.

Avantages du mode d'authentification *LDAP* :

- Alternative intéressante lorsqu'une société ne souhaite pas utiliser exclusivement le système d'authentification *Windows NT*

- Authentification applicative dans le cadre des produits *Sage XRT*

La configuration de l'accès à l'annuaire s'effectue à partir de l'écran de paramétrage de la gestion des utilisateurs. L'administrateur doit renseigner les paramètres suivants :

- L'adresse IP de la machine qui héberge le serveur *LDAP*
- Le numéro de port sur lequel le serveur *LDAP* doit être appelé
- Le paramètre **Base DN** de l'annuaire
- L'attribut **User ID attribute name** sur lequel doit se baser l'authentification de l'utilisateur
- Le nom de la classe **Utilisateur** à utiliser lors de la recherche d'un individu dans l'annuaire
- Le nom de la classe **Group** à utiliser lors de la recherche d'un groupe d'individus dans l'annuaire
- Les crédeniels permettant d'effectuer une recherche sur l'annuaire (le bouton **Test Connection** permet de vérifier ces crédeniels)

Paramètres LDAP/Active Directory

☐ Utiliser Windows Active Directory uniquement

☒ Utiliser aussi le serveur LDAP personnalisé

☐ Utiliser un serveur LDAP secondaire

Hôte\* Port

KKK 389 ☐ SSL

Références de connexion

Bind DN Mot de passe

ex: cn=manager, dc=domain, dc=com

Tester la connexion

DN Base\*

KKK

Attribut ID utilisateur\* objectClass utilisateur

NN ex: person

objectClass groupe Attribut membres du groupe

ex: groupOfUniqueNames ex: uniqueMember

Tester les paramètres


Enregistrer Annuler

**Note :** L'implémentation dans UMAPI de l'authentification LDAP est basée sur la librairie de classes de bases du *namespace System.DirectoryServices* du framework .NET.


## Sage XRT Administration Service

En règle générale, les échanges LDAP entre les clients et le serveur transitent par le port *TCP/IP* standard (port 389) sous forme cryptée ou via un tunnel SSL (port 636). La technologie SSL peut être activée en installant un certificat publié par une autorité de certification approuvée par le contrôleur de domaine et les clients LDAPS. L'approbation est établie en configurant les clients et le serveur de façon à approuver l'autorité de certification racine à laquelle est enchaînée l'autorité de certification émettrice.

Le certificat installé se trouve dans le magasin de certificats personnel de l'ordinateur local au niveau propriétés Internet du navigateur : onglet **Contenu**, bouton **Certificats et autorités intermédiaires**.



Cliquez sur le bouton **Certificats**. La boîte de dialogue suivante s'affiche.



## Authentification SAML

*Security Assertion Markup Language (SAML)* est un standard informatique définissant un

## Sage XRT Administration Service

protocole pour échanger des informations liées à la sécurité, basé sur le langage *XML*.

*SAML* propose l'authentification unique (en anglais *Single Sign-On* ou *SSO*) sur le web. De cette manière, un utilisateur peut naviguer sur plusieurs sites différents en ne s'authentifiant qu'une seule fois.

L'authentification *SAML* fait intervenir :

- L'*Identity provider* (l'entité qui détient les identifications) : champs **Identity Provider SSO URL** et **Identity Provider Identifiant**)
- Les *Services providers* (les services qui nécessitent une authentification) : champ **Service Provider Identifiant**. Plusieurs *Services providers* peuvent être renseignés (ils forment le cercle de confiance des services par rapport à un *IdP*).
- L'utilisateur qui est identifié via une donnée déclarée dans les métadonnées (ex. : ID ou e-mail).

### Double Authentification

La technologie choisie est celle du protocole *TOTP* (RFC 6238).

Ce protocole associe une clé secrète à l'heure, en utilisant une fonction de hachage


cryptographique pour générer un mot de passe à usage unique. Prenant en compte la latence du réseau et les éventuels retards d'horloges, l'horodatage augmente par intervalles de 30 secondes, ce qui réduit l'espace de recherche potentiel.

L'adoption de ce protocole permet d'utiliser des applications mobiles déjà disponibles, comme par exemple *FreeOTP*, *Microsoft Authenticator* ou *Google Authenticator*.

**Note :** Voir le document SCS.5.0.DoubleAuthentication.UserGuide\_FR.

## Règles des mots de passe

Ces règles sont définies à partir du menu **Droits**. Cliquez sur l'onglet **Paramétrage**.



**sage XRT Common Services**

Formats Licences Transcodages **Droits** Audits Groupes de travail

### Gestion du paramétrage

- Utilisateurs
- Sites
- Profil
- Paramétrage**
- Mon compte

**Paramètres Sage ID**

Authentication Sage ID activée  
Environnement Sage ID défini : Préproduction

**Paramètres d'authentification sécurisée**

Mode de Vérification de la Liste de Révocation du Certificat X509 (LRC) défini comme Online.  
La vérification de la signature du Certificat X509 pour les authentifications sécurisées est activée.  
La vérification de l'expiration du Certificat X509 pour les authentifications sécurisées est activée.  
Flag de Vérification de la Chaîne de Certificat X509 défini comme EntireChain.

**Paramètres LDAP/Active Directory**

Les utilisateurs sont authentifiés via la sécurité intégrée de Windows NT (Active Directory).


**Paramètres SAML v2**

Authentication SAML v2 activée

**Règles des mots de passe**

Les utilisateurs NT ne sont pas obligés de saisir leur mot de passe pour se connecter à l'application.  
Les caractères numériques obligatoires pour les nouveaux mots de passe sont désactivés.  
Les majuscules obligatoires pour les nouveaux mots de passe sont désactivées.  
La longueur minimum des mots de passe est désactivée.  
L'historisation des mots de passe est désactivée.  
Contrôle d'équivalence Mot de Passe - Nom Utilisateur désactivé.  
Le mot de passe par défaut pour les nouveaux comptes est désactivé.  
Condition de validité des Comptes avec Mot de Passe par défaut désactivée.  
La période de validité pour les nouveaux mots de passe est désactivée.  
Le verrouillage des comptes après un certain nombre de tentatives de connexion échouées est désactivé.

Utilisez l'icône *crayon* pour modifier les règles des mots de passe.



**Règles des mots de passe** X

☐ Saisie obligatoire du mot de passe pour les utilisateurs NT pour se connecter à l'application

☐ Nombre obligatoire de caractères numériques dans les nouveaux mots de passe

☐ Nombre obligatoire de majuscules dans les nouveaux mots de passe

☐ Longueur minimum du mot de passe

☐ Différence entre ancien et nouveau mot de passe

☐ Différence entre le nouveau mot de passe et le nom d'utilisateur

☐ Mot de passe par défaut pour les nouveaux comptes

Confirmez le mot de passe par défaut pour les nouveaux comptes

☐ Verrouiller le compte si le mot de passe n'a pas été modifié après

☐ Période de validité des nouveaux mots de passe

☐ Nombre de tentatives de connexion avant verrouillage de compte

Verrouiller le compte pour une période de

Enregistrer Annuler

### Activation des données et règle des 4 yeux

L'activation et l'application de la règles des *4 yeux* doivent être explicitement demandées. Par défaut, les données ne doivent pas être activées préalablement à leur utilisation et la règle des *4 yeux* ne s'applique pas.

Rappel du principe de l'activation : une donnée inactive ne peut être utilisée (statut inactif). Cette donnée devra être activée pour pouvoir être utilisée (statut actif).

Rappel du principe de la règle des 4 yeux : un même utilisateur ne peut enchaîner 2 actions sur un même élément (création + modification, création + suppression, création + activation...)

Cliquez sur l'onglet **Paramétrage**.

## Sage XRT Administration Service

**Gestion du paramétrage**

- Utilisateurs
- Sites
- Profil
- Paramétrage
- Mon compte

**Paramètres Sage ID** [éditer]

Authentification Sage ID activée  
Environnement Sage ID défini : Reproduction

**Paramètres d'authentification sécurisée** [éditer]

Mode de Vérification de la Liste de Révocation du Certificat X509 (RLC) défini comme Online.  
La vérification de la signature du Certificat X509 pour les authentifications sécurisées est activée.  
La vérification de l'expiration du Certificat X509 pour les authentifications sécurisées est activée.  
Flag de Vérification de la Chaîne de Certificat X509 défini comme EntireChain.

**Paramètres LDAP/Active Directory** [éditer]

Les utilisateurs sont authentifiés via la sécurité intégrée de Windows NT (Active Directory).

**Paramètres SAML v2** [éditer]

Authentification SAML v2 activée

**Règles des mots de passe** [éditer]

Les utilisateurs NT ne sont pas obligés de saisir leur mot de passe pour se connecter à l'application.  
Les caractères numériques obligatoires pour les nouveaux mots de passe sont désactivés.  
Les majuscules obligatoires pour les nouveaux mots de passe sont désactivés.  
La longueur minimum des mots de passe est désactivée.  
L'historisation des mots de passe est désactivée.  
Contrôle d'équivalence Mot de Passe - Nom Utilisateur désactivé.  
Le mot de passe par défaut pour les nouveaux comptes est désactivé.  
Condition de validité des Comptes avec Mot de Passe par défaut désactivée.  
La période de validité pour les nouveaux mots de passe est désactivée.  
Le verrouillage des comptes après un certain nombre de tentatives de connexion échouées est désactivé.

**Activation des données et règle des 4 yeux** [éditer]

L'activation des utilisateurs est désactivée  
L'activation des sites est désactivée  
L'activation des profils est désactivée  
La règle des 4 yeux ne s'applique pas sur la gestion des utilisateurs  
La règle des 4 yeux ne s'applique pas sur la gestion des sites  
La règle des 4 yeux ne s'applique pas sur la gestion des profils  
La règle des 4 yeux ne s'applique pas sur la gestion des paramètres d'authentification  
La règle des 4 yeux ne s'applique pas sur la gestion des tables de transcodage  
La règle des 4 yeux ne s'applique pas sur la gestion des correspondances des tables de transcodage

Utilisez l'icône *crayon* pour modifier les règles d'activation des données et des 4 yeux.

**Activation des données et règle des 4 yeux** [X]

**Activation des données**

- ☐ Activation requise des utilisateurs
- ☐ Activation requise des sites
- ☐ Activation requise des profils

**Règle des 4 yeux**

- ☐ Application sur la gestion des utilisateurs
- ☐ Application sur la gestion des sites
- ☐ Application sur la gestion des profils
- ☐ Application sur la gestion des paramètres d'authentification
- ☐ Application sur la gestion des tables de transcodage
- ☐ Application sur la gestion des correspondances des tables de transcodage

[Enregistrer] [Annuler]

L'activation d'un élément ne pourra être demandée que s'il n'existe aucun élément en statut inactif.

L'activation peut être demandée sur :

- Les utilisateurs
- Les profils
- Les sites

### Profils

En cas d'activation des profils requise :

- Les profils NT/LDAP sont toujours créés actifs et non désactivables. Les autres profils sont toujours créés en inactif.
- Si un utilisateur est rattaché à un profil inactif, il n'aura pas les droits associés à ce profil.
- Tous les utilisateurs rattachés à un profil NT/LDAP sont créés actifs et peuvent être désactivés.

En cas d'activation des profils non requise : tous les profils sont créés actifs.

### Sites

En cas d'activation des sites requise :

- Les sites NT/LDAP sont toujours créés actifs et non désactivables. Les autres sites sont toujours créés en inactif.
- Tous les utilisateurs rattachés à un site NT/LDAP sont créés actifs et peuvent être désactivés.

En cas d'activation des sites non requise : tous les sites sont créés actifs.

### Utilisateurs

En cas d'activation des utilisateurs requise :

- Tous les utilisateurs rattachés à un profil NT/LDAP sont créés actifs et peuvent être désactivés.
- Tous les utilisateurs rattachés à un site NT/LDAP sont créés actifs et peuvent être désactivés.
- Un utilisateur "générique" est créé inactif.
- Un utilisateur ne peut pas s'auto-activer.
- Un utilisateur inactif ne peut se connecter nulle part.

En cas d'activation des utilisateurs non requise : tous les utilisateurs sont créés actifs.

L'application de la règle des *4 yeux* peut être demandée sur :

- Les utilisateurs
- Les profils
- Les sites
- La gestion des paramètres d'authentification
- Les tables de transcodage
- Les correspondances des tables de transcodage

Le paramétrage de l'activation des données et de l'application de la règle des *4 yeux* est toujours soumis à la règle des *4 yeux*.

### Compte utilisateur

Un compte utilisateur permet à un utilisateur de s'authentifier auprès d'une application Sage XRT. Il permet également de gérer les autorisations d'accès de cet utilisateur aux fonctionnalités de l'application.

Un compte utilisateur comporte les éléments suivants :

- Langue de l'utilisateur (Français, Anglais, Espagnol, Portugais, Italien, Allemand)
- Adresse électronique de l'utilisateur pour envoi des notifications
- Description
- Type d'utilisateur (administrateur ou simple utilisateur)

### Ajouter un utilisateur

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Utilisateurs**.

## Sage XRT Administration Service

The screenshot shows the 'Gestion des utilisateurs' (User Management) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Formats', 'Licences', 'Transcodages', 'Droits' (selected), 'Audits', and 'Groupes de travail'. Below this, a sidebar on the left contains links for 'Utilisateurs', 'Sites', 'Profils', 'Paramétrage', and 'Mon compte'. The main area features a table of users with columns: Nom, Description, Type, Profil(s), Site(s), and Statut. A search bar and filter dropdowns are at the top of the table. A 'Nouvel utilisateur' button is in the top right corner.

	Nom	Description	Type	Profil(s)	Site(s)	Statut
<input type="checkbox"/>	ABRIJHA		Standard	SIGNATAIRE INTERNE		inactif
<input type="checkbox"/>	ADMINISTRATEUR		Niveau 1	<Multiples>		actif
<input type="checkbox"/>	AWAGUE		Standard	<Multiples>		actif
<input type="checkbox"/>	BDELPRA		Standard	SIGNATAIRE BANCAIRE		actif
<input type="checkbox"/>	BSARTEL		Standard	SIGNATAIRE BANCAIRE		actif
<input type="checkbox"/>	DA		Niveau 1	ADMINISTRATEURS		actif
<input type="checkbox"/>	DF		Standard	ADMINISTRATEURS		actif

Dans l'onglet **Gestion des utilisateurs**, le bouton **Nouvel utilisateur** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

The 'Création d'un utilisateur' dialog box contains the following fields and options:

- Authentification\***: A dropdown menu.
- Nom\***: A text input field.
- Niveau de sécurité\***: A dropdown menu.
- Langue\***: A dropdown menu.
- Adresse mail**: A text input field.
- Description**: A text input field.
- ☐ Activer la période de validité
- ☐ Double authentification
- ☐ Réinitialiser la double authentification
- Profils**: A list of profiles with checkboxes:
  - ☐ UTILISATEURS
  - ☐ PAIE
  - ☐ DRH
  - ☐ SIGNATAIRE BANCAIRE
  - ☐ INFORMATIQUE
  - ☐ SIGNATAIRE INTERNE
  - ☐ STAGIAIRE
  - ☐ TRESORERIE
  - ☐ ADMINISTRATEURS
  - ☐ TESTEUR
- Sites**: A section for selecting sites (currently empty).
- Buttons**: 'Enregistrer' (Save) and 'Annuler' (Cancel).

Sélectionnez un mode d'authentification et renseignez le nom de l'utilisateur :

**Authentification Windows** : deux modes d'ajout d'un utilisateur NT :

- Ajout via la sélection dans la liste présentée dans la boîte de dialogue. Les accès à la base de données doivent être définis préalablement pour chaque utilisateur.
- Ajout via la recherche dans l'annuaire de l'entreprise. L'utilisateur hérite de l'accès à la base de données de type *XRTUsers*.

**Authentification LDAP** : recherche et sélection des utilisateurs appartenant à l'annuaire paramétré dans la configuration de l'authentification *LDAP* donné grâce au bouton **Recherche**.


**Authentification standard** : saisie d'un identifiant unique pour l'utilisateur.

**Important !** Il est fortement conseillé de mettre en œuvre une gestion des accès reposant sur les comptes *NT*.

**Authentification SAML** : saisie d'un identifiant SSO obligatoire fourni par l'*Identity Provider*.

Authentification Sage Id

Option **Double authentification** : Ce champ pourra être coché ou décoché à la création de l'utilisateur mais aussi quand il aura déjà été créé auparavant (modification utilisateur) quel que soit le type d'authentification (*Standard*, *Windows*, *SageID*, etc.). Si cette option est cochée, lors de sa première connexion, l'utilisateur doit initialiser cette authentification via la saisie d'un code secret obtenu après scan du code QR (ou saisie du code équivalent) grâce à une application compatible avec le protocole *TOTP* 6 digits (*FreeOTP* par exemple). Tant que cette initialisation n'a pas lieu, l'option apparaît en orange. Par la suite, elle apparaît en vert.



Si un utilisateur perd (ou remplace) son smartphone ou désinstalle l'application d'authentification, il faudra réinitialiser son état pour qu'il puisse recréer le lien.

Pour cela, une option **Réinitialiser Double Authentification** est disponible dans la liste des utilisateurs.

Choisissez le type d'utilisateur à créer :

- **Administrateur de sécurité de niveau 1** : gère les droits d'accès des utilisateurs du groupe de travail.
- **Utilisateur standard** : utilisateur n'ayant aucun droit d'écriture ou de modification.

Complétez les informations qui suivent.

- **Langue** : sélectionnez dans la liste déroulante la langue d'usage de l'utilisateur.
- **Description** : saisissez une description pour l'utilisateur.
- **Adresse mail** : saisissez l'adresse email de l'utilisateur.
- **Période de validité** : cochez la case pour activer les trois champs permettant de définir la période de validité de l'utilisateur.

Rattachez éventuellement l'utilisateur à un profil et site.

Cliquez sur **Enregistrer** ou **Annuler** pour sortir de la boîte de dialogue et revenir à la liste des utilisateurs.

### Activer un utilisateur

Un utilisateur ne peut pas s'auto-activer.

### Utilisateur expiré

Un utilisateur obtient le statut expiré lorsque sa période de validité a expiré.

### Utilisateur bloqué

Un utilisateur obtient le statut bloqué lorsque suite à l'application des règles de mot de passe, l'utilisateur n'est pas parvenu à se connecter.

## Profils

La **Console d'Administration** est désormais activée. Vous avez la possibilité de créer un ou plusieurs profils pour les utilisateurs.

Par défaut, un utilisateur ne peut accéder à aucune fonctionnalité du produit. L'administrateur doit intervenir pour définir les droits d'accès des utilisateurs.

Un profil est constitué d'utilisateurs partageant les mêmes droits. Un droit autorise ou refuse

l'accès à une fonction d'un produit par un utilisateur.

**Important !** Un utilisateur peut appartenir à plusieurs profils.

Un utilisateur est autorisé à accéder à une fonction d'un produit si la permission connexe est ouverte dans au moins un des profils auquel il appartient.

*UMAPI* exécute une opération de type *OU* sur les permissions. Ce mode de fonctionnement permet d'associer un profil à un groupe de personnes ayant les mêmes activités.

Un profil standard possède les propriétés suivantes :

- un **Code** qui identifie le profil (sans espaces)
- une Description

## Création


Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Profils**.

The screenshot shows the 'Gestion des profils' (Profile Management) page in the Sage XRT Common Services application. The page has a sidebar on the left with links for 'Utilisateurs', 'Sites', 'Profils' (selected), 'Paramétrage', and 'Mon compte'. The main area displays a table of profiles with columns: Nom, Description, Type de profil, and Statut. A 'Nouveau profil' button is in the top right. The table lists various roles like ADMINISTRATEURS, DRH, INFORMATIQUE, PAIE, SIGNATAIRE BANCAIRE, etc. The 'TEST DROITS' profile is marked as 'inactif'.

Nom	Description	Type de profil	Statut
ADMINISTRATEURS		Générique	actif
DRH		Générique	actif
INFORMATIQUE		Générique	actif
PAIE	GROUPE PAIE RH	Générique	actif
SIGNATAIRE BANCAIRE	SIGNATAIRE BANCAIRE	Générique	actif
SIGNATAIRE INTERNE	SIGNATAIRE INTERNE	Générique	actif
STAGIAIRE	STAGIAIRES	Générique	actif
TEST DROITS	TEST DROITS	Générique	inactif
TESTEUR	TESTEUR	Générique	actif
TRESORERIE		Générique	actif

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing 'Afficher 10 enregistrement(s)' and 'Page 1 sur 2'. The total number of records is 12.

Dans l'onglet **Profils**, le bouton **Nouveau profil** vous permet d'accéder à l'assistant de création.



Renseignez les informations suivantes :

- **Nom** : saisissez un nom pour le profil. Ce champ doit être renseigné obligatoirement.
- **Description** : saisissez une description pour le profil.

Sélectionnez le type de profil :

- **Générique** : sélectionnez les utilisateurs existants à associer au profil
- **Groupe NT** : tout utilisateur membre du groupe est automatiquement enregistré dans la base de données comme utilisateur des applications *Sage XRT*. Le profil de type *Groupe AD* s'appuie sur les données relatives aux comptes utilisateurs *Windows NT*. Sélectionnez la langue et le niveau de sécurité par défaut.
- **Groupe LDAP** : le profil de type *Groupe LDAP* s'appuie sur les données relatives à un annuaire d'entreprise. La création d'un groupe LDAP est effective uniquement si l'accès à l'annuaire d'entreprise a été paramétré. Sélectionnez la langue et le niveau de sécurité par défaut.

Lors de la création d'un profil NT ou d'un profil LDAP, tout utilisateur membre du groupe est automatiquement enregistré dans la base de données comme utilisateur des applications *Sage XRT*.

Cliquez sur le bouton **Créer** pour valider la création du profil.

### Droits d'accès

A partir de la liste des profils, sélectionnez un profil et sélectionnez l'action **Gérer les droits d'accès aux fonctions du profil**.

## Sage XRT Administration Service

The screenshot shows the 'Gestion des profils' page in the Sage XRT Administration Service. The page has a sidebar with navigation links: Utilisateurs, Sites, Profils, Paramétrage, and Mon compte. The main area displays a table of profiles. A dropdown menu is open over the 'Actions' column, showing options: 'Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil', 'Gestion des droits d'accès aux données du profil', and 'Copier les droits d'accès aux fonctions du profil'. The 'ADMIN' profile is highlighted in the table.

Nom	Description	Type de profil	Statut
ADMIN		Générique	actif
DRH		Générique	actif
INFORMATIQUE			
PAIE	GROUPE PAIE RH	Générique	actif
PROFIL API	DESCRIPTION PROFIL API	Générique	inactif
PROFIL DONNEES	PROFIL DONNEES	Générique	inactif
SIGNATAIRE BANCAIRE	SIGNATAIRE BANCAIRE	Générique	actif
SIGNATAIRE INTERNE	SIGNATAIRE INTERNE	Générique	actif
STAGIAIRE	STAGIAIRES	Générique	actif
TEST DROITS	TEST DROITS	Générique	actif

La page **Attribution des droits** permet de gérer les droits d'accès aux fonctions d'un profil aux différents produits Sage XRT installés sur le serveur.

Cliquez sur l'onglet Sage XRT Administration Service.

The screenshot shows the 'Modification des droits d'accès aux fonctions du profil' dialog box for the 'ADMINISTRATEURS' profile. The dialog has a sidebar with product categories: Sage XRT Business Exchange, Sage XRT Administration Service (selected), Sage FRP Treasury, and Sage XRT Functional Service. The main area lists functions with checkboxes. The 'Sage XRT Administration Service' product is selected, and its functions are checked.

Produit	Fonction	Statut
Sage XRT Business Exchange	Licences	<input checked="" type="checkbox"/>
	Licences par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>
	Licences du tenant courant	<input checked="" type="checkbox"/>
Sage XRT Administration Service	Transcodage	<input checked="" type="checkbox"/>
	Conception	<input checked="" type="checkbox"/>
	Correspondances	<input checked="" type="checkbox"/>
Sage FRP Treasury	Droits	<input checked="" type="checkbox"/>
	Utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>
	Visualiser le détail d'un utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
	Accès à la liste des utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/>
	Créer un nouvel utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
	Modifier un utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
	Supprimer un utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
	Activer un utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
	Désactiver un utilisateur	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sites	<input checked="" type="checkbox"/>
Sage XRT Functional Service	Profils	<input checked="" type="checkbox"/>
	Paramétrage	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mon compte	<input checked="" type="checkbox"/>
	Refresh token	<input checked="" type="checkbox"/>
Audits	<input checked="" type="checkbox"/>	

Activez les droits à accorder.

Répétez l'opération pour les produits **Sage XRT Treasury**, **Sage XRT Business Exchange** et **Sage XRT Functional Service** (service de fonctionnalités à venir de **Sage XRT Common Services**) si vous souhaitez attribuer des droits d'accès à ces deux produits pour le profil.

Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications effectuées ou sur **Annuler** pour annuler les modifications.

### Gestion des droits d'accès aux fonctions du profil

Cette fonctionnalité est exploitée par **Sage XRT Functional Service** en mode autonome, i.e. non intégré à un autre produit tel que **Sage XRT Business Exchange** ou **Sage XRT Advanced**.

A partir de la liste des **Profils**, sélectionnez un profil et sélectionnez l'action **Gestion des droits d'accès aux données du profil**.

Par type de données (onglets **Origine**, **Entité**, **Banque**, **Compte**, **Devise**), sélectionnez les éléments ne devant pas être accessibles aux utilisateurs rattachés à ce profil. Par défaut, tous les éléments sont accessibles.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder le paramétrage.

La case à cocher **Afficher uniquement les données inaccessibles**, décochée par défaut, permet de filtrer les éléments affichés pour ne faire apparaître que les éléments inaccessibles.

Modification des droits d'accès aux données du profil "ADMINISTRATEURS"

Origine

Entité

Banque

Compte

Devise

☐ Afficher uniquement les données inaccessibles

0 sélectionné(s)

Banque inaccessibles
<input type="checkbox"/> BBVAESMM
<input type="checkbox"/> BNPPFRPP
<input type="checkbox"/> SOGEFRPP

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 1 3 enregistrement(s)

Enregistrer

### Duplication

A partir de la liste des **Profils**, sélectionnez un profil, puis l'action **Copier les droits d'accès aux fonctions du profil**. L'assistant de création d'un **Profil** s'affiche.

Complétez les informations du profil et cliquez sur **Créer**. Ce nouveau profil rassemble automatiquement les droits d'accès aux fonctions du profil copié.

### Modification

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Profils**. La liste des profils existants s'affiche.

Pour modifier un profil, utilisez le lien disponible sur le nom du profil.

Procédez aux modifications souhaitées et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

## Suppression

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Profils**. La liste des profils existants s'affiche.

Pour supprimer un profil, sélectionnez la case à cocher correspondante et cliquez sur l'icône *corbeille*.

## Activation

Tout profil créé obtient le statut **Inactif** et devra faire l'objet d'une activation par un autre utilisateur de niveau Administrateur.

A partir de la liste des **Profils**, sélectionnez le profil à activer.

Cliquez sur le statut **Inactif** et confirmez l'activation du profil.

Un message vous confirme l'activation du profil.

## Désactivation

A partir de la liste des **Profils**, sélectionnez le profil à désactiver.

Cliquez sur le statut **Actif** et confirmez la désactivation du profil.

Un message vous confirme la désactivation du profil.

## Sites

### Création

La création des sites suit les mêmes règles que celle des profils.

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Site**.

## Sage XRT Administration Service

The screenshot shows the 'Gestion des sites' (Site Management) page in the Sage XRT Common Services interface. The page has a dark header with the Sage logo and 'XRT Common Services'. Below the header, there are tabs for 'Transcodages', 'Droits', and 'Audits', with 'Droits' being the active tab. On the left, there is a sidebar with links: 'Utilisateurs', 'Sites' (highlighted), 'Profils', 'Paramétrage', and 'Mon compte'. The main content area displays a table of sites. The table has three columns: 'Nom', 'Description', and 'Type de site'. The rows listed are: ADMINISTRATEURS, DRH, INFORMATIQUE, TRESORERIE, and UTILISATEURS, all with the type 'Générique'. At the bottom of the table, there is a pagination bar showing 'Afficher 10 enregistrement(s)', 'Page 1 sur 1', and '5 enregistrement(s)'. A blue button labeled 'Nouveau site' is located in the top right corner of the main content area.

Nom	Description	Type de site
ADMINISTRATEURS		Générique
DRH		Générique
INFORMATIQUE		Générique
TRESORERIE		Générique
UTILISATEURS		Générique

Le bouton **Nouveau site** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

The screenshot shows the 'Création d'un site' (Create a site) form. The form has a title bar with a close button (X). It contains three main sections: 'Nom\*' (Name), 'Description', and 'Type de site'. The 'Nom\*' section has a text input field with the placeholder 'Saisissez le nom de votre site'. The 'Description' section has a text input field with the placeholder 'Saisissez la description de votre site'. The 'Type de site' section has a list of options: 'Générique' (selected), 'Groupe NT', and 'Groupe LDAP'. To the right of these options is a section titled 'Utilisateurs associés' (Associated users) with a list of checkboxes: 'TEST', 'WEB1', and 'WEB2'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Créer' (Create) and 'Annuler' (Cancel).

Renseignez les informations suivantes :

- **Nom** : saisissez un nom pour le site. Ce champ doit être renseigné obligatoirement.
- **Description** : saisissez une description pour le site.

Sélectionnez le type de site :

- **Générique** : sélectionnez les utilisateurs existants à associer au site

- **Groupe AD** : tout utilisateur membre du groupe est automatiquement enregistré dans la base de données comme utilisateur des applications *Sage XRT*. Le site de type **Groupe AD** s'appuie sur les données relatives aux comptes utilisateurs *Windows NT*.
- **Groupe LDAP** : le site de type **Groupe LDAP** s'appuie sur les données relatives à un annuaire d'entreprise. La création d'un groupe LDAP est effective uniquement si l'accès à l'annuaire d'entreprise a été paramétré.

Cliquez sur le bouton **Créer** pour valider la création du site.

### Modification

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Site**. La liste des sites existants s'affiche.

Pour modifier un site, utilisez le lien disponible sur le nom du site.

Procédez aux modifications souhaitées et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

### Suppression

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Site**. La liste des sites existants s'affiche.

Pour supprimer un site, sélectionnez la case à cocher correspondante et utilisez l'icône *corbeille*.

### Activation

Tout site créé obtient le statut **Inactif** et devra faire l'objet d'une activation par un autre utilisateur de niveau Administrateur.

A partir de la liste des sites, sélectionnez le site à activer.

Cliquez sur le statut **Inactif** et confirmez l'activation du site. Un message vous confirme l'activation du site.

### Désactivation

A partir de la liste des sites, sélectionnez le site à désactiver.

Cliquez sur le statut **Actif** et confirmez votre action. Un message vous confirme la désactivation du site.

### Mon compte

Cet onglet est accessible aux utilisateurs de type **Standard**. Elle permet de modifier le mot de passe de l'utilisateur connecté.

## Sage XRT Administration Service

Dans le menu **Droits**, cliquez sur l'onglet **Mon compte**.

sage XRT Common Services

Environnement Transcodages **Droits** Audits

### Gestion de mon compte

Utilisateurs	Nom PPICHON	Modification du Mot de Passe
Sites	Niveau de sécurité Administrateur de sécurité de niveau 1	
Profils	Langue Français	
Paramétrage	Description	
<b>Mon compte</b>	Adresse mail herve.pires@sage.com	

Les informations de l'utilisateur sont rappelées : **Nom**, **Niveau de sécurité**, **Langue**, **Description**, **Adresse mail**.

Seul le mot de passe peut être modifié en utilisant l'icône *crayon*.

## Audits et logs

### Paramétrage

Vous devez définir le type d'audit présenté ainsi que l'activation des logs avant de pouvoir consulter des informations.

Dans le menu **Audits**, cliquez sur l'onglet **Paramétrage**.

Formats Licences Transcodages Droits **Audits** Groupes de travail

### Paramétrage

Audits	Audits
Logs	Type d'audit par défaut : Système
Paramétrage	Logs

Type de log par défaut : Gestion des formats

La log de gestion des utilisateurs est 'activée'.  
La log de gestion des formats est 'activée'.  
La log du client XDLO est 'activée'.  
La log de XDLO est 'activée'.  
La log de XRTLib est 'désactivée'.  
La log de XRTProt est 'désactivée'.

Le paramétrage est ici résumé. Il peut être modifié en cliquant sur l'icône *crayon*.

Sélectionnez le type d'audit à proposer par défaut :

## Sage XRT Administration Service

- Système
- Base de données
- Utilisateurs

Sélectionnez le type de log à proposer par défaut :

- Gestion des formats
- Gestion des utilisateurs
- Gestion base de données
- Gestion de la console
- Client XDLO
- XDLO
- Service XDLO
- XRTProt
- XRTLogin
- XRTRLib

Sélectionnez les logs à activer.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour terminer votre paramétrage.

**Paramètres audits et logs** [X]

---

**Audits**

Type d'audit sélectionné par défaut: Système

---

**Logs**

Type de log sélectionné par défaut: Gestion des formats

<input checked="" type="checkbox"/> Activer la log sur la gestion des utilisateurs	<input checked="" type="checkbox"/> Activer la log XDLO
<input checked="" type="checkbox"/> Activer la log sur la gestion des formats	<input type="checkbox"/> Activer la log XRTRLib
<input checked="" type="checkbox"/> Activer la log client XDLO	<input type="checkbox"/> Activer la log XRTProt

Enregistrer Annuler

## Audit

Dans le menu **Audits**, cliquez sur l'onglet **Audit**. Le type d'audit défini par défaut s'affiche.

Environnement

Transcodages

Droits

Audits

Gestion des audits

Audits

Logs

Paramétrage

Type d'audit

Système

Période

Aucune

Rechercher

Purger

Date/Heure	↓	Statut	Utilisateur	Compte utilisateur	Machine	Description
18/10/2019 16:42:24		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Activation du profil 'PROFIL API'
17/10/2019 14:57:21		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modification de l'utilisateur 'ADMINISTRATEUR' (Administrateur de sécurité de niveau 1)
17/10/2019 10:13:49		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modifier les règles de double authentification (Le nombre de saisies OTP incorrectes avant verrouillage est de 34)
17/10/2019 10:13:33		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modifier les règles de double authentification (La période de verrouillage des comptes après saisies OTP incorrectes est : définitivement)
17/10/2019 10:13:33		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modifier les règles de double authentification (Le nombre de saisies OTP incorrectes avant verrouillage est de 3)
07/10/2019 16:27:51		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modification des droits du profil 'ADMINISTRATEURS'
07/10/2019 16:26:26		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modification des droits du profil 'ADMINISTRATEURS'
07/10/2019 16:25:24		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modification des droits du profil 'ADMINISTRATEURS'
04/10/2019 16:33:08		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modification des droits du profil 'ADMINISTRATEURS'
30/08/2019 10:11:22		Succès	PPICHON	ADMINISTRATEUR	WIN-18LGUGG6C31	Modification des droits du profil 'ADMINISTRATEURS'

Afficher

10

enregistrement(s)

«

Page

1

sur 11

»

105 enregistrement(s)

Pour modifier le type par défaut, sélectionnez une option dans la liste déroulante **Type d'audit**.

Pour filtrer les informations du tableau, sélectionnez une **Période** dans liste déroulante :

- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- 12 derniers mois
- Cette semaine
- Ce mois
- Cette année

Vous pouvez accéder à d'autres critères de sélection en utilisant le bouton **Rechercher**. Les critères de filtre appliqués sont rappelés au-dessus de la liste.

Cliquez sur le bouton **Purger** pour supprimer ou exporter des évènements de la liste.

## Sage XRT Administration Service

### Suppression d'évènements de l'audit 'Utilisateurs'

Evènements antérieurs au :

Nombre d'évènements à supprimer :

Exporter Supprimer Annuler

## Log

Dans le menu **Audits**, cliquez sur l'onglet **Log**. Le type de log par défaut s'affiche.

Transcodages

Droits

Audits

Gestion des logs

Audits

Logs

Paramétrage

Type de log

Gestion des formats

Période

Aujourd'hui

Rechercher

Critères de recherche appliqués

Date du 16/10/2018 au 16/10/2018 inclus

Effacer la recherche

Date/Heure	Niveau	Message
16/10/2018 08:51:00	DEBUG	CCFFmtRun:FMTDIsconnect
16/10/2018 08:51:00	DEBUG	return_S_OK

Afficher

10

enregistrement(s)

Page 1 sur 1

2 enregistrement(s)

Pour le modifier, sélectionnez un **Type de log** dans la liste déroulante.

Pour filtrer les informations du tableau, sélectionnez une **Période** dans liste déroulante :

- Aujourd'hui
- 7 derniers jours
- 30 derniers jours
- 12 derniers mois
- Cette semaine
- Ce mois
- Cette année

Vous pouvez accéder à d'autres critères de sélection en utilisant le bouton **Rechercher**. Les critères de filtre appliqués sont rappelés au-dessus de la liste.

## Transcodages

### Conception

#### Création

Dans le menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Conception**.

La liste des tables livrées par défaut pour assurer le fonctionnement des produits *Sage XRT* s'affiche.

Transcodages Droits Audits

### Conception des tables de transcodage

Conception

Correspondances

<Filtrer par nom> <Filtrer par description> Rechercher le nom contenant...

0 sélectionné(s) Actions

Nom	Description	Nombre de colonnes en entrée	Nombre de colonnes en sortie
<input type="checkbox"/> acsaebdv.dat	Correspondance Code Devise AEB <-> Code ISO	1	1
<input type="checkbox"/> ACSAFBDV.DAT	Correspondance Code Devise AFB <-> Code ISO	2	1
<input type="checkbox"/> ACSAFBPA.DAT	Table des partenaires	1	1
<input type="checkbox"/> ACSAFBVE.DAT	Taux de change de l'Euro par devise	1	1
<input type="checkbox"/> ACSAFB_TO_MT		1	1
<input type="checkbox"/> acsfinstape.dat	Parametres d'intégration FINSTA	2	1
<input type="checkbox"/> ACSMT_OP.DAT	Traduction des codes opération SWIFT	1	1
<input type="checkbox"/> ACSMT_OP_DIR		2	1
<input type="checkbox"/> AEB43_PARAM		1	1
<input type="checkbox"/> AFB120RT_PARAM	Parametrage de l'AFB 120	1	1

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 6 56 enregistrement(s)

Le bouton **Nouvelle table** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

### Création d'une table

Nom\*

DOC

Description


0 sélectionné(s) Nouvelle colonne

Nom	Type de colonne
<input type="checkbox"/> ENTREE 1	Entrée
<input type="checkbox"/> ENTREE 2	Entrée
<input type="checkbox"/> SORTIE	Sortie

Enregistrer Annuler

Renseignez obligatoirement un **Nom** pour la table et éventuellement une **Description**.

Le bouton **Nouvelle colonne** vous permet d'accéder à l'assistant de création des colonnes d'entrée et de sortie de la table.



Création d'une nouvelle colonne

Type de colonne\*


Nom\*

Valider Annuler

Pour chaque colonne, renseignez obligatoirement un **Nom** et sélectionnez le **Type de colonne** (**Entrée** ou **Sortie**).

Cliquez sur **Valider** pour enregistrer la création de la colonne.

La colonne créée s'affiche dans la liste de colonnes constituant la table. Une colonne peut être modifiée en utilisant le lien sur son nom ou supprimée en la sélectionnant (case à cocher) et en utilisant l'icône *corbeille*.



Création d'une table

Nom\*

DOC

Description

0 sélectionné(s)

Nouvelle colonne

	Nom	Type de colonne
<input type="checkbox"/>	ENTREE 1	Entrée
<input type="checkbox"/>	ENTREE 2	Entrée
<input type="checkbox"/>	SORTIE	Sortie

Enregistrer Annuler

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer la création de la table. La table s'affiche alors dans la liste.

### Modification

Dans le menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Conception**. La liste des tables existantes s'affiche.

Pour modifier une table, utilisez le lien disponible sur le nom de la table.

Procédez aux modifications souhaitées et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

### Suppression

Dans le menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Conception**. La liste des tables existantes s'affiche.

Pour supprimer une table, sélectionnez la case à cocher correspondante et utilisez l'icône *corbeille*.

### Import

Dans le menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Conception**. La liste des tables existantes s'affiche.

Pour importer des tables de transcodage, cliquez sur le bouton **Importer**. Une boîte de dialogue pour sélectionner le fichier à importer s'ouvre.

Sélectionnez un fichier et cliquez sur **Ouvrir**.

### Export

Dans le menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Conception**. La liste des tables existantes s'affiche.

Pour exporter une table, activez la case à cocher correspondante, puis sélectionnez **Exporter** dans la liste déroulante **Actions**.

### Correspondances

Une fois la table créée, les correspondances à appliquer doivent être renseignées.

### Création

Dans le menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Correspondances**.

La table **RIBS-Table IBAN** est sélectionnée par défaut dans la liste déroulante **Table** pour l'affichage des correspondances.

Sélectionnez dans la liste déroulante la table pour laquelle les correspondances doivent être créées. La structure de la table s'affiche.

Formats Licences **Transcodages** Droits Audits Groupes de travail

### Correspondances dans les tables de transcodage

Conception  
Correspondances

Table  
DOC

Nouvelle correspondance

0 sélectionné(s)

ENTREE 1 (E)	ENTREE 2 (E)	SORTIE (S)
--------------	--------------	------------

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 1 0 enregistrement(s)

Le bouton **Nouvelle correspondance** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

### Création d'une correspondance

ENTREE 1 (E)\*

ENTREE 2 (E)\*

SORTIE (S)

Enregistrer Annuler

Renseignez pour chaque correspondance, des valeurs d'entrée et de sortie.

Cliquez sur **Enregistrer** pour valider la création de la correspondance, qui s'affiche dans la liste des correspondances de la table.

La table est créée en statut **Inactif**.

**Correspondances dans les tables de transcodage**

Table: ACSAFB\_TO\_MT

0 sélectionné(s)

	Code_AFB (E)	Code_Swift (S)
<input type="checkbox"/>	01	NCHK
<input type="checkbox"/>	02	NCLR
<input type="checkbox"/>	03	NRTI
<input type="checkbox"/>	04	NMSC
<input type="checkbox"/>	05	NTRF
<input type="checkbox"/>	06	NTRF
<input type="checkbox"/>	07	NBOE
<input type="checkbox"/>	08	NDDT
<input type="checkbox"/>	09	NDDT
<input type="checkbox"/>	10	NRTI

Afficher 10 enregistrement(s) Page 1 sur 11 103 enregistrement(s)

### Modification

A partir du menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Correspondances**.

Sélectionnez la table de travail. La liste des correspondances existantes s'affiche.

Pour modifier une correspondance, utilisez le lien disponible sur la première colonne de la table.

Procédez aux modifications souhaitées et cliquez sur le bouton **Enregistrer**.

### Suppression

Dans le menu **Transcodages**, cliquez sur l'onglet **Conception**.

Sélectionnez la table de travail. La liste des correspondances existantes s'affiche.

Pour supprimer une correspondance, sélectionnez la case à cocher correspondante et utilisez l'icône *corbeille*.

### XDLO (deprecated)

Les chaînes de connexion sont à récupérer en interrogeant le service d'Administration (SCPS) (cf. doc Swagger).


### Paramétrage

Ce chapitre comporte une description du poste d'administration et de la machine cliente.

Le poste d'administration désigne la machine sur laquelle s'exécute le service XDLO.

Le paramétrage principal de XDLO pour le poste d'administration est défini dans la clé de registre **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\XRT\Common**. Celle-ci contient les valeurs suivantes :

Valeur	Description
Port	Port TCP/IP sur lequel le service est en écoute des appels clients. Durant l'installation d'XCS ce paramètre reçoit la valeur par défaut 5151.
StoragePath	Définit le chemin d'accès au fichier xdlo_storage.xml. Ce paramètre permet de changer le chemin d'accès du fichier xdlo_storage.xml quand XDLO est installé en mode cluster. Chaque nœud du cluster doit avoir un accès en écriture sur le fichier partagé.
ServiceHost	Permet de spécifier le nom ou l'adresse IP de la machine d'administration ou le nom virtuel ou l'adresse IP virtuelle attachée au poste d'administration. Lorsque le programme XDLO est installé en mode cluster. Cette valeur permet de spécifier le nom virtuel du cluster. Ce nom peut être attaché à n'importe quel nœud du cluster suivant le nœud actif.



Les paramètres optionnels de XDLO sont définis dans la clé de registre **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\XRT\Common\XDLO**. Celle-ci contient la valeur suivante :

## Sage XRT Administration Service


Valeur	Description
Debug	La valeur Y active le mode debug pour xdlo_service.exe et xdlo_com.dll qui génèrent les fichiers de log xdlo-service.log et xdlo.log.

La machine cliente fait référence à l'ordinateur sur lequel s'exécutent les applications Sage XRT et le client XDLO.

Les principaux paramètres de la partie cliente de XDLO sont définis dans la clé de registre **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\XRT\Common**.

Elle contient les paramètres suivants :

Valeur	Description
AdminHost	Nom ou adresse IP de la machine sur laquelle s'exécute le service XDLO. La valeur par défaut de ce paramètre est "(local)".
Port	Numéro de port IP sur lequel le service XDLO est en écoute des appels des clients. La valeur par défaut de ce paramètre est 5151.



Les paramètres optionnels de la partie cliente d'XDLO sont définis dans la clé de registre **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\XRT\Common\XDLO**.

Celle-ci contient les valeurs suivantes :

Valeur	Description
--------	-------------

DebugRC	Active le mode debug du composant client qui génère un fichier de log <code>xdlo_remclient.log</code> lorsque la valeur "Y" lui est affectée. Le fichier de log est généré dans le dossier <code>&lt;User&gt;\Application Data\XRT\XCS</code> .
Cache_lease	Définit le délai en secondes pendant lequel XDLO s'appuie sur le cache pour retrouver une chaîne de connexion. Quand le délai cache lease expire, XDLO appelle le service.

### Définition

*XDLO* est une architecture orientée services (SOA pour *service-oriented architecture*) qui gère les chaînes de connexion aux bases de données pour les applications *Sage XRT*. Avec *XDLO* :

- les chaînes de connexion sont stockées dans un référentiel sécurisé partagé par un groupe d'utilisateurs
- les chaînes de connexion sont définies par les administrateurs système
- chaque utilisateur appartient à un groupe de travail
- Un utilisateur peut facilement changer de groupe de travail, à condition que l'administrateur ait configuré les chaînes de connexion appropriées.

En outre, *XDLO* comporte deux éléments principaux :

- Les objets *XDLO*, détenus par le composant `COM XDLO_COM.dll` et exposés aux clients par le service `NT xdlo_service.exe` qui s'exécute sur le poste d'administration, et répond aux demandes de chaînes de connexion effectuées par les clients. Ce service NT écoute les appels sur le port `TCP/IP 5151` (cette valeur par défaut peut être changée durant l'installation de **Sage XRT Common Services**).
- Le client `rem_client.dll` utilisé par les applications *Sage XRT* pour envoyer des requêtes au service *XDLO*. Ce composant s'appuie sur les *sockets TCP/IP* et *DCOM* pour l'échange de données.

Le nom du poste d'administration est configuré durant l'installation des machines clientes.

### Stockage

Les objets *XDLO* sont maintenus dans un fichier *XML* stocké dans le dossier **<All Users>\Application Data\XRT** du poste d'administration. L'emplacement de ce fichier peut être modifié si nécessaire. Ce fichier peut être installé sur un répertoire partagé dans le cas d'un déploiement en *clusters*.

## Sage XRT Administration Service



Le fichier *XML* est protégé par l'algorithme de chiffrement *3DES* et ne peut être modifié directement par les utilisateurs.


Sur un système de fichiers *NTFS*, le panneau **Sécurité** permet à l'administrateur de configurer des permissions avancées pour restreindre les accès au fichier de stockage de *XDLO*.

### Processus et interactions

Le graphique qui suit présente la dynamique des échanges entre les composants *XDLO* dans une application *Sage XRT*.

#### Légende

-  : composants des processus
-  : interactions des composants



Composant	Description
1	Session Windows d'un utilisateur du domaine NT. Cette session est ouverte et la connexion à l'application Sage XRT est effectuée grâce au compte NT de l'utilisateur connecté.
2	L'utilisateur NT exécute une application Sage XRT (SXT, SXBE, etc.).
3	L'application utilise le composant client XDLO installé par le setup de Sage XRT Common Services pour obtenir la chaîne de connexion à la base de données.
4	Le composant client XDLO se connecte au service XDLO qui s'exécute sur le poste d'administration. La communication entre le client et le service est effectuée via DCOM.
5	Le fichier XDLO contient la définition des groupes de travail et les chaînes de connexion associées. Le service XDLO recherche les informations dans le fichier XDLO.
6	Si l'application obtient une chaîne de connexion, elle démarre le composant UMAPI pour vérifier que l'utilisateur est habilité à utiliser le logiciel et pour obtenir ses permissions d'accès au produit.
7	L'application se connecte à la base de données SQL server ou Oracle avec une chaîne de connexion obtenue via XDLO.
8	La base de données contient les droits UMAPI des applications XRT.
9	La base de données peut contenir les tables SXBE et les données de SXBE.
10	La base de données peut contenir les tables SXT et les données de SXT.

Interaction	Description
1	L'application Sage XRT exécute le client XDLO avec les créidentiels NT de l'utilisateur connecté.
2	Le client XDLO se connecte au service sur le port TCP/IP et initie une communication via DCOM.
3	Le service XDLO interroge le référentiel XDLO pour retrouver les groupes de travail configurés pour l'utilisateur NT connecté.
4	Le service XDLO retourne l'information au client XDLO. Cette donnée permet à l'application de constituer la liste des groupes de travail pour la fenêtre de connexion.
5	L'application instancie le composant UMAPI pour obtenir les droits de l'utilisateur sur l'application.
6	Le composant UMAPI interroge les tables UMAPI dans la base de données pour obtenir les droits de l'utilisateur. Cette information est retournée à l'application qui peut ainsi finaliser l'initialisation de son environnement d'exécution.
7	L'application peut se connecter à son référentiel et l'utilisateur commencer son travail.

## Sage XRT Functional Service

### Configuration

Le fichier de configuration *Sage.SCDTSServer.Service.exe.config* pour le service des fonctionnalités se situe par défaut sous : **C:\Program Files\Common Files\xrt**.

### Activation des logs

Cf. nœud <system.diagnostics> et <diagnostics>

### Définition de l'emplacement du site Web, des ports d'écoute et des hosts des services

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="websitehost" value="*" />
```

```
<add key="websitehostdefault" value="http://localhost" />
```

```
<add key="httpservicehost" value="http://*:80"/>
<add key="httpsservicehost" value="https://*:443"/>
```

### Définition du compte et de la fréquence en seconde de dépilement des jobs APIFMT

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="apifmtasyncuser" value="XRT" />
<add key="apifmtsyncfrequency" value="20" />
```

### Définition du compte et de la fréquence en seconde de dépilement des jobs de création des paiements

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="payasyncuser" value="XRT" />
<add key="payasyncfrequency" value="30" />
```

### Définition du nombre de threads d'actions sur flux JSON des paiements

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="payasyncthreadtaskI" value="10" />
<add key="payasyncthreadtaskII" value="10" />
```

Notes :

**taskI** => dématérialisation vers la base de données

**taskII** => création depuis la base de données

### Définition des tenants à exclure lors du dépilement des jobs (APIFMT, PAIEMENTS)

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="apifmtasyncexception"
value="[YOUR_WORKGROUP_EXCEPT1],[YOUR_WORKGROUP_EXCEPT2]" />
<add key="payasyncexception"
value="[YOUR_WORKGROUP_EXCEPT1],[YOUR_WORKGROUP_EXCEPT2]"/>
```

### Définition d'éléments de sécurité

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="showfriendlymessage" value="NO"/> (messages d'erreur
```

## Sage XRT Administration Service

générique)

### Paramétrage du lien avec un autre produit (RAPI) (postage et récupération statut)

Cf. nœud <ApplicationSettings>

```
<add key="paysendfilepostgen" value=" "/>
```


```
<add key="payfollowfilepostgen" value=" "/>
```

### Documentation SWAGGER


URL de documentation et URL d'exportation

### Connexion

L'utilisation de l'interface de **Sage XRT Functional Service** se fait via l'URL **<http://localhost/SCDTS/index.html>** et nécessite le démarrage des services d'authentification et des fonctionnalités.



The screenshot shows the login interface for Sage XRT Functional Service. At the top left is the 'sageXRT' logo. The main heading is 'Sage XRT Functional Service' with a subtitle 'Connectez-vous en utilisant vos identifiants.' Below this, there are three input fields: 'Tenant' (a dropdown menu with 'Unipay' selected), 'Utilisateur' (a text field with placeholder 'Indiquez le nom d'utilisateur'), and 'Mot de passe' (a text field with placeholder 'Indiquez le mot de passe'). Under the password field, there are two checkboxes: 'Authentication forte (par certificat)' and 'Authentication saml', both of which are currently unchecked. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Me connecter'. Below the button is a link for 'Mentions légales'.



Ce service offre des fonctionnalités autour des thèmes :

- Bibliothèque des formats
- Gestion des paiements
- Sécurisation des tiers (non dispo en version 5.00)
- Relevés bancaires (non dispo en version 5.00)

Les fonctionnalités décrites ci-après correspondent à une utilisation du service en mode autonome, i.e. non intégré à un autre produit tel que **Sage XRT Business Exchange** ou **Sage XRT Advanced**.

### Bibliothèque des formats - API Formats


Pour accéder à la bibliothèque des formats, utilisez le widget **Liste des formats**.



### Création de produit

Les éléments liés à la gestion des formats (projets, traitements) sont accessibles par **Produit**.

Les produits utilisables sont livrés par défaut avec l'ensemble de leurs projets et traitements associés en standard.




	Code	Description	Projets
<input type="checkbox"/>	BCP	Sage XRT Treasury - Communication	146
<input type="checkbox"/>	PDS	Sage XRT Treasury - Signature	79
<input type="checkbox"/>	SMP_P5	SAGE XRT Business Exchange	150
<input type="checkbox"/>	U2	Sage XRT Treasury	60
<input type="checkbox"/>	SXA	Sage XRT Advanced	9
<input type="checkbox"/>	DTS	Data Transformation Service	198

Dans l'onglet **Produit**, le bouton **Nouveau produit** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

Renseignez obligatoirement un **Code** et optionnellement une **Description**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création du produit ou sur le bouton **Annuler** pour revenir à la liste des produits sans créer le produit. Un message confirme la création du produit.



**Création d'un produit** ✕

Code\*

Description

**Enregistrer** **Annuler**

### Modification de produit

A partir de la liste des produits, utilisez le lien sur le Code du produit. La fenêtre de modification s'affiche.

Seule la **Description** est modifiable.

## Sage XRT Administration Service


Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification du produit ou sur le bouton Annuler pour revenir à la liste des produits sans modifier le produit. Un message confirme la modification du produit.

### Suppression de produit

Pour supprimer un produit, sélectionnez-le dans la liste des produits, puis cliquez sur l'icône corbeille. Un message vous confirme la suppression du produit.


### Création de projet

Pour accéder à la liste des projets associés en standard à un produit, cliquez sur le nombre indiqué dans la colonne **Projets**.



Code	Description	Projets
<input type="checkbox"/> BCP	Sage XRT Treasury - Communication	146
<input type="checkbox"/> PDS	Sage XRT Treasury - Signature	79
<input type="checkbox"/> SMP_P5	SAGE XRT Business Exchange	150
<input type="checkbox"/> U2	Sage XRT Treasury	60
<input type="checkbox"/> SXA	Sage XRT Advanced	9
<input type="checkbox"/> DTS	Data Transformation Service	198

La liste des projets du produit s'affiche.



Code	Description	Famille	Format	Licence	Type	Traitements
<input type="checkbox"/> AEB100	Format AEB 100 - Cheques	Chèques	AEB_100	✓	Chèque	5
<input type="checkbox"/> AEB19	Format AEB 19 - Reçu	Prélèvements	AEB_19	✓	Prélèvement domestique	8
<input type="checkbox"/> AEB32	Format AEB 32 - Effet	Effet de commerce	AEB_32	✓	Effet	4
<input type="checkbox"/> AEB34	Format AEB 34	Virements Domestique	AEB_34	✓	Virement domestique	6
<input type="checkbox"/> AEB34_1	Format AEB 34.1 (domestique et International)	Virements Internationaux	AEB_34_1	✓	Virement domestique	6
<input type="checkbox"/> AEB34_12	Format AEB 34.1 (domestique et International)	Virements Internationaux	AEB_34	✓	Virement domestique	4
<input type="checkbox"/> AEB58	Format AEB 58 - Anticipé de crédits	Anticipés de crédit	AEB_58	✓	Anticipé de crédit	4
<input type="checkbox"/> AEB67	Format AEB N67 (Cheques et Billets a ordres)	Virements Domestique	AEB_67	✓	Virement domestique	5
<input type="checkbox"/> AEB68	Format AEB 68 (Paiements domiciliés)	Virements Domestique	AEB_68	✓	Virement domestique	5
<input type="checkbox"/> ALPHA	ALPHA	Chèques	ALPHA	✓	Chèque	5

Cette liste peut être filtrée par format et par famille : virements internationaux, relevés de compte, etc.

Vous pouvez également rechercher directement le projet en indiquant tout ou partie du code projet.

Par chaque projet identifié par un code, la liste présente :

- Une description
- La famille de rattachement
- Le format rattaché
- L'accessibilité de ce format en fonction de la clé de licence
- L'accès aux traitements associés à ce projet

Dans l'onglet **Produits**, le bouton **Nouveau projet** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

Renseignez obligatoirement le **Code**, la **Famille** et le **Format**.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création du projet.

**Création d'un projet**

Code*	Description
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Famille*	Format*
<input type="text"/>	<input type="text"/>

<input type="checkbox"/> Virement domestique	<input type="checkbox"/> Virement de trésorerie
<input type="checkbox"/> Virement international	<input type="checkbox"/> Virement commercial
<input type="checkbox"/> Prélèvement domestique	<input type="checkbox"/> Anticipé de crédit
<input type="checkbox"/> Effet	<input type="checkbox"/> Lettre de crédit
<input type="checkbox"/> Chèque	<input type="checkbox"/> Relevé de compte
<input type="checkbox"/> Accusé de réception	<input type="checkbox"/> Rapport
<input type="checkbox"/> Intra-journalier	<input type="checkbox"/> Accusé réception d'une lettre de crédit

**Enregistrer** **Annuler**

Un message confirme la création du projet.

### Modification de projet

A partir de la liste des projets, utilisez le lien sur le **Code** du projet. La fenêtre de modification s'affiche.

Le **Code** n'est pas modifiable.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification du projet ou sur le bouton **Annuler** pour revenir à la liste des projets sans modifier le projet.

Un message confirme la modification du projet.

### Suppression de projet

A partir de la liste des projets, sélectionnez le projet à supprimer et cliquez sur l'icône *corbeille*.

Un message confirme la suppression du projet.

### Création de traitement

Pour accéder à la liste des traitements associés en standard à un projet, cliquez sur le nombre indiqué dans la colonne **Traitements**.

	Code	Description	Type	Tâches
<input type="checkbox"/>	<a href="#">AEB34_PAY</a>	Edition de Virement AEB 34 (Paysage)	Exécution asynchrone du traitement ?	1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">AEB34_POR</a>	Edition de Virement AEB 34 (Portrait)	Exécution asynchrone du traitement ?	1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">AEB34_TOT</a>	Edition des AEB 34 - Totaux	Exécution asynchrone du traitement ?	1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">DelRejet</a>		Redirection de la sortie de l'exécutable ?	1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">DelSigne</a>		Redirection de la sortie de l'exécutable ?	1
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Prepa</a>		Redirection de la sortie de l'exécutable ?	1

Par chaque traitement identifié par un code, la liste présente :

- Une description
- Le type de traitement
- Le nombre de tâches

Dans l'onglet **Produits**, le bouton **Nouveau traitement** vous permet d'accéder à l'assistant de création.

Renseignez obligatoirement le **Code**.

Pour gérer les tâches au traitement, utilisez l'icône **+** pour ajouter une tâche ou *corbeille* pour supprimer des tâches.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la création du traitement. Un message confirme la création du traitement.

**Création d'un traitement**

Code\*

Description

Type

- ☐ Exécution asynchrone du traitement
- ☒ Redirection de la sortie de l'exécutable
- ☒ Exécution asynchrone des tâches du traitement
- ☐ Paramètres identiques à toutes les tâches
- ☐ Traitement permettant de visualiser un fichier
- ☐ Vue permettant la gestion des pouvoirs bancaires
- ☐ Conversion vers un autre format

Tâches

0 sélectionné(s)

Paramètres

**Enregistrer** **Annuler**

### Modification de traitement

A partir de la liste des traitements, utilisez le lien sur le **Code** du traitement.

La fenêtre de modification s'affiche.

Seul le **Code** n'est pas modifiable.

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la modification du traitement. Un message confirme la modification du traitement.

### Suppression de traitement

A partir de la liste des traitements, sélectionnez le traitement à supprimer, puis cliquez sur l'icône *corbeille*. Un message confirme la suppression du traitement.

### Exécution de traitement

A partir de la liste des traitements, sélectionnez le traitement à exécuter.

Cliquez sur le bouton **Actions** et sélectionner l'action à exécuter.

## Sage XRT Administration Service

Une fenêtre d'exécution s'affiche. Sélectionnez le fichier objet du traitement.

Cliquez sur le bouton **Exécuter** pour lancer le traitement.

Une fois le traitement terminé, utilisez le lien **Voir le résultat** pour accéder au résultat du traitement (ex. : PDF de visualisation d'un fichier) ou le lien **Sauver le résultat** pour enregistrer le résultat du traitement sans le visualiser.

## Import

L'importation d'un fichier (apifmt.xml modifié) est possible via la fonction **Importer**.

Pour cela, cliquez dans le cadre pour ouvrir un explorateur de fichiers et sélectionner le fichier à importer.

Cliquez sur le bouton **Importer**.

**Formats - Accès à l'importation**

Produits

Importer

Exporter

Paramétrage

Essayez de déposer le fichier ici ou cliquez pour sélectionner le fichier à télécharger.

Importer

### Export

L'exportation des éléments utilisés dans un fichier est possible via la fonction **Exporter**.

A l'appel de la fonction, le traitement d'exportation se lance automatiquement. Une fois l'export terminé, vous pouvez éventuellement modifier le nom du fichier *apifmt.xml* proposé par défaut et consulter son contenu.

Cliquez sur le bouton **Sauvegarder** pour enregistrer le fichier.

**Formats - Accès à l'exportation**

Produits

Importer

Exporter

Paramétrage

Clé-icône

Ci-dessous vous trouverez les informations à sauvegarder sur votre disque dur.

Nom du fichier

apifmt.xml

Contenu du fichier

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="x-schema:FMT-schema.xml">
  <origins>
    <origin name="PRODUCT"/>
  </origins>
  <familles>
    <family name="Pas_de_famille"
      comments="Divers"
      origin="PRODUCT"/>
    <family name="Intraday"
      comments="Relevés Intra-journaliers"
      origin="PRODUCT"/>
    <family name="Domestic"
      comments="Virements Domestique"
      origin="PRODUCT"/>
    <family name="Treasury"
      comments="Virements de trésorerie"
      origin="PRODUCT"/>
    <family name="International"
      comments="Virements Internationaux"
      origin="PRODUCT"/>
  </familles>
</root>
```

Sauvegarder

### Paramétrage

Le résumé des paramètres relatifs au moteur Clint et à la gestion des formats est affiché à l'appel de la fonction **Paramétrage**.

## Sage XRT Administration Service

**Formats - Gestion du paramétrage**

**Produits**

- Importer
- Exporter
- Paramétrage**

**Clint**

SCRIPT\_PRODUCT : C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\  
SCRIPT\_PATH : C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\  
C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\Common  
C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\Payment

**Formats**

Les extensions suivantes sont désactivées : bat,cmd,sys,ini,inf,vbs,js  
La trace de l'API des formats est activée  
La trace de Clint est désactivée  
Le séparateur ODBC est Delimited(,)

Ces paramétrages sont livrés par défaut et modifiables en utilisant l'icône *crayon*.

**Paramétrage**

**Clint**

SCRIPT\_PRODUCT  
C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\  
SCRIPT\_PATH  
C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\;C:\Program Files\Common  
Files\xrt\Product\Common;C:\Program Files\Common Files\xrt\Product\Payment;

**Formats**

Extensions désactivées  
bat,cmd,sys,ini,inf,vbs,js

☒ Activer la trace de l'API des formats ☐ Activer la trace de Clint

Séparateur ODBC  
Delimited(,)

**Enregistrer** **Annuler**

Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder les modifications effectuées ou sur le bouton **Annuler** pour les ignorer.

## Paielements – Virements de masse - API Paiements

Cette fonctionnalité permet de gérer des transactions de virement (trésorerie ou fournisseurs) à partir d'un flux JSON contenant l'ensemble des transactions à traiter.

### Flux JSON de transactions à traiter

Les informations surlignées en jaune sont obligatoires.

Flux JSON UTF-8 BOM

```
{
  "Transaction": [
    {
      "TransactionType":
      "IssuingAgentBIC" :
      "IssuingAgentNationalId" :
      "IssuingAgentContact" :
      "IssuingAgentPhone" :
      "IssuingAgentFax" :
      "IssuingAgentName" :
      "IssuingAgentTown" :
      "IssuingAgentState" :
      "IssuingAgentCountry" :
      "IssuingAgentCurrency" :
      "IssuingAgentInCurrencyIndicator" :
      "DebtorAgentName":
      "DebtorAgentBIC":
      "DebtorAgentNationalId":
      "DebtorAgentAddressLine1":
      "DebtorAgentAddressLine2":
      "DebtorAgentTown":
      "DebtorAgentState":
      "DebtorAgentCountryCode":
      "DebtorAgentCountryLabel":
      "DebtorAgentBankId":
      "DebtorAgentBranchId":
      "DebtorAgentContact":
      "DebtorAgentPhone":
      "DebtorAgentFax":
```

"DebtorAgentIdType":  
"DebtorAgentId":  
"DebtorAgentDomiciliation":  
"InitiatingPartyName":  
"InitiatingPartyNationalId":  
"InitiatingPartyIdType":  
"InitiatingPartyId":  
"InitiatingPartyAddressLine1":  
"InitiatingPartyAddressLine2":  
"InitiatingPartyTown":  
"InitiatingPartyState":  
"InitiatingPartyProvince":  
"InitiatingPartyCountryCode":  
"InitiatingPartyContact":  
"InitiatingPartyService":  
"InitiatingPartyPhone":  
"InitiatingPartyFax":  
"InitiatingPartyEmail":  
"InitiatingPartySenderId":  
"InitiatingPartyContratNb":  
"InitiatingPartyIssuerIndicator":  
"DebtorName1":  
"DebtorName2":  
"DebtorAddressLine1":  
"DebtorAddressLine2":  
"DebtorTown":  
"DebtorState":  
"DebtorProvince":  
"DebtorCountryCode":  
"DebtorCountryLabel":  
"DebtorNationalId":

"DebtorIdType":  
"DebtorId":  
"DebtorContact":  
"DebtorService":  
"DebtorPhone":  
"DebtorFax":  
"DebtorEmail":  
"DebtorNonResidentIndicator":  
"DebtorSenderId":  
"DebtorContratNb":  
"DebtorAcctCountryCode":  
"DebtorAcctId":  
"DebtorAcctLocalKey":  
"DebtorAcctCurrency":  
"DebtorAcctIssuerId":  
"DebtorAcctType":  
"DebtorAcctReferenceNumber":  
"DebtorAcctIdCustomer":  
"ChargesAcctCountryCode":  
"ChargesAcctId":  
"ChargesAcctLocalKey":  
"ChargesAcctCurrency":  
"ChargesAcctType":  
"ChargesAcctBranchIdType":  
"ChargesAcctBranchId":  
"BeneficiaryName":  
"BeneficiaryAdressLine1":  
"BeneficiaryAdress Line2":  
"BeneficiaryTown":

"BeneficiaryProvince":  
"BeneficiaryCountryCode":  
"BeneficiaryContact":  
"BeneficiaryService":  
"BeneficiaryPhone":  
"BeneficiaryNationalId":  
"BeneficiaryTypeId":  
"BeneficiaryId":  
"BeneficiaryAuthorisationNb":  
"BeneficiaryFax":  
"BeneficiaryEmail":  
"CreditorName":  
"CreditorAdressLine1":  
"CreditorAdressLine2":  
"CreditorTown":  
"CreditorProvince":  
"CreditorState":  
"CreditorCountryCode":  
"CreditorCountryLabel":  
"CreditorContact":  
"CreditorService":  
"CreditorPhone":  
"CreditorNationalId":  
"CreditorIdType":  
"CreditorId":  
"CreditorNonResidentIndicator":  
"CreditorAuthorisationNb":  
"CreditorFax":

"CreditorEmail":  
"CreditorAgtName":  
"CreditorAgtBIC":  
"CreditorAgtAdressLine1":  
"CreditorAgtAdressLine2":  
"CreditorAgtTown":  
"CreditorAgtState":  
"CreditorAgtCountryCode":  
"CreditorAcctId":  
"CreditorAcctCurrency":  
"CreditorAcctDomiciliation":  
"CreditorAcctIdType":  
"CreditorAcctId":  
"CreditorAcctBankId":  
"CreditorAcctBIC1":  
"CreditorAcctType":  
"IntermediaryAgtBIC":  
"IntermediaryAgtOccasionnalIndicator":  
"IntermediaryAgtIdType":  
"IntermediaryAgtId":  
"IntermediaryAgtName":  
"IntermediaryAgtAdressLine1":  
"IntermediaryAgtAdressLine2":  
"IntermediaryAgtAdressLine3":  
"IntermediaryAgtCountryCode":  
"TransactionAmount":  
"TransactionAmountDecimalNb":  
"TransactionTransfertCurrency":  
"TransactionReference":  
"TransactionExecutionDate":  
"TransactionFeesImputation":  
"TransactionPaymentMode":  
"TransactionTransactionCode":

```
"TransactionInternalNumber":
"TransactionStatus":

"TransactionValueDate":

"TransactionReason":

"TransactionCurrencyPurchaseIndicator":
"TransactionCurrencyPurchaseContractReference":
"TransactionCurrencyPurchaseDate":
"TransactionCurrencyPurchaseRate":
"TransactionBeneficiaryAlertIndicator":
"TransactionBeneficiaryAlertMode":
"TransactionBeneficiaryAlertNb":
"TransactionBankBeneficiaryAlertIndicator":
"TransactionBankBeneficiaryAlertMode":
"TransactionBankBeneficiaryAlertNb":
"TransactionContratSettlement":
"TransactionIntraCompanyIndicator":
"TransactionNettingIndicator":
"TransactionUrgentIndicator":
"TransactionRTGSIndicator":
"TransactionBilateralInstruction":
"TransactionBeneficiaryIdentificationIndicator":
"TransactionExclusivePaymentIndicator":
"TransactionFreeText":

"TransactionEconomicReason":
"TransactionEconomicCountry":
"TransactionBranchId":

"TransactionInvoiceReference":
"TransactionInvoiceDate":
"TransactionInvoicePaidAmount":
"TransactionInvoiceOriginalAmount":
"TransactionDiscountAmount":
"TransactionDeclaration": [
    {
        "DeclarationAmount" :
        "DeclarationDate":
        "DeclarationEcoReason":

"TransactionDeclarationdLZB":
"TransactionDeclarationBranchIdLZB":
"TransactionDeclarationPayorIdLZB":
"TransactionDeclarationBuyText":
"TransactionDeclarationBuyCode":
```

"TransactionDeclarationCountryCode":  
"TransactionDeclarationBuyAmount":  
"TransactionDeclarationSellText":  
"TransactionDeclarationSellCode":  
"TransactionDeclarationSellCountryCode":  
"TransactionDeclarationSellAmount":  
"TransactionDeclarationStockingPlace":  
"TransactionDeclarationSellPlace":  
"TransactionDeclarationExpirationDateUnsoldGoods":  
"TransactionDeclarationActionType":  
"TransactionDeclarationActionCode":  
"TransactionDeclarationCapitalOriginCountry":  
"TransactionDeclarationCapitalDestinationCountry":  
"TransactionDeclarationProductCode":  
"TransactionDeclarationDNBTradingTransitCode":  
"TransactionDeclarationDNBRecordNumberCode":  
"TransactionDeclarationDNBGoodsTransitCode":  
"TransactionDecDirectIndicator":  
"TransactionSource":  
  
"TransactionPrivatePaymentIndicator":  
"TransactionFinality":  
  
"TransactionAmountExpression":  
"TransactionBeneficiaryReference":  
"TransactionGoodsPurchaseIndicator":  
"TransactionNIFIssuer":  
  
"TransactionNOF":  
  
"TransactionISINCode":  
  
"TransactionSuffix":  
  
"TransactionInvoiceDetail":  
"TransactionAdviceReference":  
"TransactionAdviceMode":  
"TransactionAdviceNumber":  
"TransactionAdviceName":  
"TransactionAdviceAddress":  
"TransactionAdviceCountry":  
"TransactionDirectPaymentOrderbyCCCindicator":  
"TransactionDocReference":  
"TransactionBonificationCurrency":  
"TransactionPostalAcctBankPayee":  
"TransactionPaymentNumber":  
"TransactionSubmissionCode":  
"TransactionCommercialFunction":  
"TransactionLetter":

```
"TransactionMobilisation":
"TransactionRate":

"TransactionMargin":

"TransactionInvoices": [
    {
        "InvoiceEdifactType":
        "InvoiceLabel":
        "InvoiceInternalReference":
        "InvoiceIssuingDate":
        "InvoicePaidAmount":
        "InvoiceBeneficiaryReference":
        "InvoiceSign":
        "InvoiceXMLType":
        "InvoicePayeeType":
        "InvoiceAdditionnalInformation":
        "InvoiceDueAmount":
        "InvoiceGapReason":
        "InvoiceDecision":
        "InvoiceCommunication":
        "InvoiceCurrency":
```

### Table de transcodage DTSPAYCAT\_TRANS\_PAY

Cette table est très importante car elle permet de déduire des données du flux la catégorie de transaction à appliquer à chaque transaction (et indirectement le format du fichier banque qui contiendra les transactions).

Les données analysées pour attribuer la catégorie de transaction sont :

- Le type de transaction :
  - **FT** pour les virements de trésorerie (**TREA** dans le flux **JSON**)
  - **DO/IN** pour les virements fournisseurs (**SUPP** dans le flux **JSON**)

## Sage XRT Administration Service

- Le caractère domestique ou international : **DO/IN**
- La banque émettrice (BIC et nom)
- La banque débitée (Pays, nom, BIC)
- Le pays de la banque créditée
- La devise de transfert
- Le caractère urgent de la transaction

Ces notions constituent les colonnes d'entrée de la table de transcodage. L'astérisque \* signifie *Tous*. Le mot **SEPA** fait référence aux pays de la zone SEPA. Le mot **NSEPA** fait référence aux pays de la zone Non-SEPA.

TYPE	LOCALISATION	ISSUING BANK BIC	ISSUING BANK NAME	PAYOR BANK COUNTRY CODE	PAYOR BANK NAME	PAYOR BANK BIC	PAYEE BANK COUNTRY CODE	TRANSFER CURRENCY	URGENT FLAG	TRANSACTION CATEGORY
FT	DO	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	0	[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
FT	DO	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSDO Pain 001.001.03][758796]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	0	[SCT VTSIN 001.001.03][903100]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	SEPA	*	0	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]


FT	DO	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	1	[SCT VTSDOM 001.001.03][902100]
FT	DO	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSDO Pain 001.001.03][758796]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	SEPA	EUR	1	[SCT VTSIN 001.001.03][903100]
FT	IN	*	*	SEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	NSEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]
FT	IN	*	*	NSEPA	*	*	SEPA	*	1	[VTSIN Pain 001.001.03][739797]

La colonne de sortie **TRANSACTION CATEGORY** doit respecter la syntaxe suivante :

- nom du profil entre crochets [...]
- couple format-régime entre crochets [...]

## Postage du flux JSON de transactions

A partir de l'interface de **Sage XRT Functional Service**, sélectionnez le menu **Paiements** et ensuite le widget **Virements de masse**.



La fonction **Création d'un job** permet de sélectionner le fichier contenant les transactions à traiter (flux JSON) et d'indiquer les informations nécessaires au traitement de ce fichier :

- **Origine** des informations : **SXA, SXBE, X3**
- **Nombre de transactions** contenues dans le fichier à des fins de contrôle de sécurité
- Utilisation de l'**Enrichissement** des données initiales des transactions contenues dans le flux JSON de manière à générer des fichiers bancaires corrects non rejetés (exemple d'enrichissement : imputation des frais, finalité, etc.)

Une fois ces informations renseignées, cliquez sur le bouton **Envoyer**.

Un **ID Job** est ensuite attribué automatiquement.

[Accueil](#)

### Virements de masse - Accès à la création des Jobs

Création d'un Job

Suivi d'un job

Les transactions suivantes vont être envoyées.

```
{
  "Transaction": [
    {
      "TransactionType": "TREA",
      "DebtorAgentBIC": "AGRIFRPP833",
      "DebtorName1": "DB NM1",
      "DebtorAcctId": "FR76333332222444444444455",
      "DebtorAcctType": "1",
      "CreditorName": "CDTR NM",
      "CreditorAgtBIC": "SOGEFRPP833",
      "CreditorAcctId": "FR769999888877777777766",
      "CreditorAcctType": "1",
      "TransactionAmount": "2000.00",
      "TransactionAmountDecimalNb": "2",
      "TransactionTransfertCurrency": "EUR",
      "TransactionReference": "TRN REFERENCE",
      "TransactionExecutionDate": "16102018",
      "TransactionReason": "TRN MOTIF",
      "TransactionUrgentIndicator": "0"
    }
  ]
}
```

Origine :

SXA

Nombre de transactions :

1

Utilisation de l'enrichissement :

Non

Ce traitement comporte plusieurs étapes :

- La conversion du flux *JSON* initial en fichier *XML* pour traitement
- Le *splittage* du fichier *XML* converti en plusieurs fichiers *XML* en fonction de la catégorie de transaction (autres critères de *splittage* non activés)
- L'enrichissement des données initiales si l'option a été activée
- La dématérialisation des informations dans la base de données de **Sage XRT Common Services**

### Suivi d'un JOB de traitement de flux JSON

La fonction **Suivi d'un job** permet de connaître l'avancement du traitement d'un flux JSON posté préalablement.

Renseignez l'**ID Job** recherché et précisez l'**Origine** du flux. Cliquez ensuite sur le bouton **Envoyer**.

Virements de masse - Accès au suivi des Jobs

Création d'un Job

Suivi d'un job

Id Job :

4D0096E1-1003-44D7-91D0-4A32F1EEA397

Origine :

SXA

Envoyer

Flux résultat. ?

```
{
  "error": {
    "description": "",
    "number": 0
  },
  "file": "H4sIAAAAAAEAI2OvQqDMBSFX0XuXDBJsdGMLbFTpQP43IUZ
ZRun5J7V0svvSUpwShD0kyMij4ZQcr/5onprp6z1DZifB7Bk15Mwg
NZMGPJkIXnDBYwv57fMmgjZ9i2Cn8AKK6YpwBAAA
"job": "4D0096E1-1003-44D7-91D0-4A32F1EEA397"
"message": ""
}
```

Décodage du fichier ?

```
{
  "file_list": [
    {
      "idfic": "105",
      "statusfic": "FileGenerated",
      "status_datefic": "10/21/2019 3:26:00 PM",
      "exiterr": ""
    }
  ],
  "remittance_list": [
    {
      "idfic": "105",
      "idrm": "150018",
      "refrm": "BETR191021152558",
      "statusrm": "RmGenerated"
    }
  ]
}
```

La réponse peut être :

- Une erreur
- Un message **In Progress** si la requête est faite avant que la phase de stockage ne soit terminée
- Un fichier *JSON* qui se présente comme suit :

```
{
  "file_list": [
    {
      "idfic": "108",
      "statusfic": "50007",
      "status_datefic": "11/12/2018 10:06:16 AM"
    }
  ],
  "remittance_list": [
    {
      "idfic": "108",
      "idrm": "401",
      "refrm": "BETR181112100613",

```

```

        "statusrm": "50006",
        "status_daterm": "11/12/2018 10:06:16 AM"
    },
    ],
    "trn_list": [
        {
            "idfic": "108",
            "idrm": "401",
            "idtrn": "381",
            "reftrn": "EQUILIBRAGE01/06/18",
            "statustrn": "50005",
            "status_datetrn": "11/12/2018 10:06:16 AM"
        }
    ]
}

```

## Statuts

!:	Transaction	Remise	Fichier	Job
Erreur totale				x
In progress				x
Erreur contrôle (à régénérer)	X (50 001 - TrnControlError)			
En attente	X (50 002 - TrnPending)	X (50 003 - RmPending)		
Remisée	X (50 004 - TrnRemitted)			
Générée	X (50 005 - TrnGenerated)	X (50 006 - RmGenerated)	X (50 007 - FileGenerated)	
Statuts post-génération			X (codes statut de la signature et de la com = WMFILE)	

!:	Transaction	Remise	Fichier	Job
			50 008 – ExitPostGenerationSuccess	
			ExitPostGenerationSuccess – No Action	
			50 009 - ExitPostGenerationError	

### Dématérialisation dans la base de données SCS

Table **DTSPAYJOB** : contient les **ID JOBS** avec le fichier gzippé base 64 encodé avec la date de création.

Les statuts successifs (colonne **JOBSTATUS**) sont :

- 0 : en attente
- 1 : en cours
- 3 : terminé avec erreur
- 11 : terminé avec succès
- 13 : terminé : erreur technique

**DTSPAYORIFILE** : contient pour chaque ID JOB, les ID files pour les fichiers XML générés.

**DTSPAYBATCH** : contient pour chaque ID file, l'ID Batch associé.

**DTSPAYPARTIES** : contient les informations des entités de type banque, donneur d'ordre, payeur, bénéficiaire, payé des transactions.

**DTSPAYAGENCE** : contient les informations des agences débitées et créditées.

**DTSPAYCPTE** : contient les informations des comptes débités et crédités.

**DTSPAYVIR\_TMP** : contient pour chaque ID Batch, la liste des transactions associées et toutes leurs informations (aucun contrôle sur les données).

**DTSPAYVIR** : contient pour chaque ID Batch, la liste des transactions associées et toutes leurs informations contrôlées par rapport au profil rattaché.

Les contrôles liés au profil reposent sur le fichier *dtspay\_profilspay.xml* sous **C:\Program Files\Common Files\xrt** qui reprend le mécanisme des variables de **SXBE** pour déterminer les contrôles à effectuer sur la transaction.

Les statuts successifs (colonne **STATUS**) sont :

- 1 : en attente
- 6 : groupé
- 8 : généré

**DTSPAYIMPXML** : contient les erreurs liées à l'application des contrôles et au profil associé (colonne **VIRTMPERROR**). La colonne **VIRTMPERROR** reprend un code erreur expliqué dans le fichier *imptext.xml* (racine d'installation **SXBE**).

**DTSPAYREMISE** : contient la liste des remises créées à partir des transactions d'un ID Batch.

Les critères de regroupement liés au profil reposent sur le fichier *dtspay\_profilspay.xml* sous **C:\Program Files\Common Files\xrt** qui reprend le mécanisme des variables *xxsame...* de **SXBE** pour déterminer les critères à utiliser.

Les statuts successifs (colonne **STATUS**) sont :

- 2 : en attente
- 5 : groupé
- 7 : généré

**DTSPAYGENFILE** : contient la liste des fichiers bancaires créés à partir des transactions d'un ID Batch.

### Exits post-génération

Une fois le fichier bancaire généré, il est possible de lancer un exit sur ce fichier (ex. : pour l'ajouter en signature).

La table **EXITSPOSTGENERATION** est livrée par défaut :

- Les colonnes d'entrée sont alimentées automatiquement avec les données des transactions à traiter.
- Les colonnes de sortie contiennent des scripts **POWERSHELL** (stocké **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks**) et leurs arguments.

**Modification de la table EXITSPSTGEN**

Nom\*

Description

0 sélectionné(s)

Nouvelle colonne

	Nom	Type de colonne
<input type="checkbox"/>	BANK	Entrée
<input type="checkbox"/>	PARTIES	Entrée
<input type="checkbox"/>	PROFILE	Entrée
<input type="checkbox"/>	POWERSHELLSCRIPT	Sortie
<input type="checkbox"/>	POWERSHELLARGS	Sortie

Enregistrer

Annuler

**Modification d'une correspondance**

BANK (E)\*

PARTIES (E)\*

PROFILE (E)\*

POWERSHELLSCRIPT (S)

POWERSHELLARGS (S)

Enregistrer

Annuler


### Exemple d'application : ajout et préparation du fichier dans la signature de **Sage XRT Business Exchange**

Dans la table de transcodage, indiquez dans la colonne **Sortie** le powershell *SendToSbeSign.ps1*.

Indiquez le quadruplet à utiliser [protocole – client – partenaire – service]

## Librairie Sage.FCS.Client

Cette librairie est une *DLL* compatible en 32 bits et 64 bits. Elle peut être utilisée soit comme une librairie *.NET* soit comme un composant *COM*. Cette librairie s'installe sur le poste client à travers le profil **Partie cliente des services SCAS, SCPS et SCDTS** de la procédure d'installation de **Sage XRT Common Services**.



Pour une intégration en tant que composant *COM* dans une application 32 bits il faut enregistrer la *DLL* avec le *RegAsm.exe* du framework *.NET* 32bits.

## Utilisation

**Sage.Fcs.Client** permet de consommer de façon transparente un ensemble d'API Rest hébergé par les services d'Authentification (**SCASServer**), d'Administration (**SCPSServer**) et de Fonctionnalités (**SCDTSServer**) de **Sage XRT Common Services**. Ainsi les applications intégrant cette librairie feront juste des appels à des méthodes. La localisation du serveur **Sage XRT Common Services** se fait grâce au paramétrage du fichier de configuration *Sage.Fcs.Client.dll.config*.

Exemple de fichier de configuration :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<configuration>

  <!-- The auto generate certificate CN is Sage.fcs.client -->
```

```
<appSettings>

  <add key="securitylevel" value="http"/>

  <add key="http_servicehost_SCASServer"
value="http://localhost:80/Auth" />

  <add key="https_servicehost_SCASServer"
value="https://localhost:443/Auth" />

  <add key="http_servicehost_SCDTSServer" value="http://localhost:80" />

  <add key="https_servicehost_SCDTSServer" value="https://localhost:443"
/>

  <add key="http_servicehost_SCPSServer" value="http://localhost:80"/>

  <add key="https_servicehost_SCPSServer"
value="https://localhost:443"/>

  <add key="AutoGenerateCertificate" value="true"/>

  <add key="SerialNumber" value=""/>

  <add key="ApifmtResponseTimeout" value="180"/>

  <add key="ApifmtBaseTimeTry" value="2"/>

  <add key="ApifmtPdfViewer" value="none"/>

  <add key="ApifmtPrinter" value="none"/>

</appSettings>

</configuration>
```

## Description des méthodes intégrées à la librairie

### Connexion

#### **void DoLogin(object p\_oReq)**

Cette méthode permet l'authentification et la génération d'un token d'accès au service. Ce token est utilisé de manière transparente lors des appels aux différentes méthodes.

Requête :

```
public class LoginReq : ILoginReq
{
    public LoginMode mode { get; set; }
    public string workgroup { get; set; }
    public string user { get; set; }
    public string password { get; set; }
    public string certificatebase64 { get; set; }
    public string challengerawbase64 { get; set; }
    public string challengesignedhex { get; set; }
}

public enum LoginMode
{
    SAMLV2_AUTH,
    STRONG_AUTH,
    STANDARD_AUTH
}
```

Réponse :

```
public class LoginRep : ILoginRep
{
    public string authorization { get; set; }
    public string description { get; set; }
    public string twofactorauth { get; set; }
    public string fcsuser { get; set; }
    public string idpurl { get; set; }
}
```

### void CheckSession()

Cette méthode permet de vérifier le token utilisé.

Réponse :

```
public class VerifCodeRep : IVerifCodeRep
{
    public string valid { get; set; }
}
```

### void CheckUser(object p\_oReq)

Cette méthode permet de vérifier l'accès d'un utilisateur.

Requête :

```
public class CheckUserReq : ICheckUserReq
{
    public string user { get; set; }
    public string password { get; set; }
    public bool ctrlpwd { get; set; }
}
```

### void Disconnect()

Cette méthode permet de déconnecter un utilisateur.

### object ConnectionString(object p\_oReq)

Cette fonction permet de récupérer une chaîne de connexion au niveau DBA, DBO ou USER. Pour fonctionner cette méthode nécessite que la clé **SerialNumber** du fichier de configuration soit renseignée ou que la valeur **AutoGenerateCertificate** soit **true**. En effet pour des raisons de sécurité la chaîne de connexion est cryptée (RSA).

Requête :

```
public class ConnectionStringReqPub : IConnectionStringReqPub
{
    public DatabaseProductID product { get; set; }
    public DatabaseOwner type { get; set; }
}
public enum DatabaseOwner
{
    DBA,
    DBO,
    USER
}
```

Réponse :

```
public class ConnectionStringRep : IConnectionStringRep
{
    public string connectionstring { get; set; }
}
```

**void RefreshToken()**

## **Page de connexion**

**void DoLoginForm(LoginProductID product, string version, string component, LanguageID language)**

Cette méthode permet l'authentification et la génération d'un token d'accès au service dans une interface *Win32*. Ce token est utilisé de manière transparente lors des appels aux différentes méthodes. La méthode prend en charge la vérification des licences.

Requête :

**Product** : identifiant du produit.

public enum LoginProductID


```
{  
    XCS,  
    XBE,  
    XBESign,  
    U2,  
    U2Sign,  
    U2Com  
}
```

**Version** : version du produit. Ex. : 2019

**Component** : nom du composant sur lequel on se connecte. Ex. : DLL *Sage.fcs.client*

**Language** : langue de l'interface

```
public enum LanguageID  
{  
    French,  
    English,  
    Spanish,  
    German,  
    Italian,  
    Portuguese,  
    Polish,  
    Catalan  
}
```



### void DoLoginService(object p\_oReq)

Cette méthode permet l'authentification et la génération d'un token d'accès au service.

Requête :

```
public class DoLoginServiceReq : IDoLoginServiceReq
{
    public ServiceName servicename { get; set; }
    public string workgroup { get; set; }
}

public enum ServiceName
{
    XRTCOM,          // Service XCMonitor
    XRTSIGN,         // Service XSMonitor
    SRA,
    RAPI,
    P5CWEB,
    P5COM,
    P5CAUT,
```

```
XSMONITOR,  
  
BCPCOMM,          // BcpComm  
  
COMSIGNAPI,       // ComSign. Rest Api  
  
SXA  
  
}
```

## Tenants

### object WorkgroupList()

Cette méthode peut être appelée sans authentification et sans token d'accès. Elle renvoie un tableau représentant la liste des tenants disponibles.

Requête :

```
public class WorkgroupListRep : IWorkgroupListRep  
{  
  
    public string selectedworkgroup { get; set; }  
  
    public object workgroups { get; set; }  
  
}
```

## Licences

### object LicenseDetails(object p\_oReq)

Cette fonction permet de récupérer des informations détaillées sur la licence d'un produit donné.

Requête :

```
public class LicenseDetailsReq : ILicenseDetailsReq  
{  
  
    public string product { get; set; }  
  
}
```

Réponse :

```
public class LicenseDetailsRep : ILicenseDetailsRep
{
    public object features { get; set; }
}
public class Feature : IFeature
{
    public string id { get; set; }
    public string description { get; set; }
    public string value { get; set; }
}
```

### object LicenseList()

Cette fonction permet de récupérer la liste des licences disponibles.

Réponse :


```
public class LicenseListRep : ILicenseListRep
{
    public object licenses { get; set; }
    public object products { get; set; }
}
public class License : ILicense
{
    public string product { get; set; }
    public string customer { get; set; }
    public string enddate { get; set; }
    public string key { get; set; }
}
```

## Librairie Sage.FCS.Client

```
public class Product : IProduct
{
    public string product { get; set; }
    public string name { get; set; }
}
```

### void LicenseCreateForm()

Cette fonction permet de créer une licence à travers une interface graphique *Win32*.



### void LicenseCreate()

Cette fonction permet de créer une licence.

Requête :

```
public class LicenseCreateReq : ILicenseCreateReq
{
    public string product { get; set; }
    public string customer { get; set; }
    public string key { get; set; }
}
```

Réponse :

```
public class LicenseCreateRep : ILicenseCreateRep
{
    public string enddate { get; set; }
}
```

### void LicenseMigrate(object p\_oReq)

Cette fonction permet de mettre à jour une licence. Elle est utilisée par exemple par la version de **Sage XRT Communication & Signature** qui fonctionne avec **Sage XRT Common Services** 5.0.0 pour migrer les licences vers le nouveau système de gestion des licences.

Requête :

```
public class LisenceMigrateReq : ILisenceMigrateReq
{
    public LicenseProductID product { get; set; }
    public string customername { get; set; }
    public string shortserialnumber { get; set; }
}

public enum LicenseProductID
{
    FORMATS,
    U2,
    PDS,
    BCP,
    CONVERTERS,
    SXA
};
```

## Profils -Sites -Utilisateurs- Paramétrage

### object FunctionRights(object p\_oReq)

Cette fonction permet de récupérer les droits associés à une liste de fonctions, ceci au niveau de l'utilisateur connecté, d'un utilisateur passé en paramètre ou d'un profil passé en paramètre.

Requête :

```
public class FunctionRightsReq : IFunctionRightsReq
{
    public FunctionRightsLevel level { get; set; } =
FunctionRightsLevel.CURRENTUSER;

    public string code { get; set; }

    public string[] functions { get; set; }

    public enum FunctionRightsLevel
    {
        CURRENTUSER,
        USER,
        PROFILE
    }
}
```

Réponse :

```
public class FunctionRightsRep : IFunctionRightsRep
{
    public object functions { get; set; }
}

public class FuncRight: IFuncRight
```

```
{  
    public string function { get; set; }  
    public bool right { get; set; }  
}
```

### **object ProfileList()**

Cette fonction permet de récupérer la liste des profils utilisateurs associés au tenant du token.

Requête :

```
public class ProfileListRep : IProfileListRep  
{  
    public object profiles { get; set; }  
}  
  
public class Profile : IProfile  
{  
    public string name { get; set; }  
    public string description { get; set; }  
    public int type { get; set; }  
    public bool active { get; set; }  
    public string lastactionuser { get; set; }  
}
```

**object UserList(object p\_oReq)**

Cette fonction permet de récupérer la liste des utilisateurs associée au tenant du token.

Requête :

```
public class UserListReq : IUserListReq
{
    public bool bGetProfileList { get; set; } = false;
    public bool bGetSiteList { get; set; } = false;
}
```

Réponse :

```
public class UserListRep : IUserListRep
{
    public object users { get; set; }
    public object profiles { get; set; }
    public object sites { get; set; }
}

public class User : IUser
{
    public string name { get; set; }
    public string description { get; set; }
    public int securitylevel { get; set; }
    public string lang { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public int authenticationtype { get; set; }
    public bool authenticatex509 { get; set; }
    public string validtillldate { get; set; }
    public bool active { get; set; }
}
```

```
        public string lastactionuser { get; set; }
        public bool isvirtual { get; set; }
        public bool issecurityleveldefined { get; set; }
        public bool islanguagedefined { get; set; }
        public bool twofactorauthlevel { get; set; }
        public string tfasecretcodevalid { get; set; }
        public string lockedtilldate { get; set; }
        public string lockedtilltime { get; set; }
        public object profiles { get; set; }
        public object sites { get; set; }
    }

    public class Profile : IProfile
    {
        public string name { get; set; }
        public string description { get; set; }
        public int type { get; set; }
        public bool active { get; set; }
        public string lastactionuser { get; set; }
    }

    public class Site : ISite
    {
        public string name { get; set; }
        public string description { get; set; }
        public int type { get; set; }
        public bool active { get; set; }
        public string lastactionuser { get; set; }
    }
}
```

**object UserInfos(object p\_oReq)**

Cette fonction permet de récupérer les informations d'un utilisateur.

Requête :

```
public class DataUserInfosReq : IDataUserInfosReq
{
    public string username { get; set; }
    public bool bGetRules { get; set; } = false;
    public bool bGetProfilsAndSites { get; set; } = false;
}
```

Réponse :

```
public class UserInfosRep: IUserInfosRep
{
    public object user { get; set; }
    public object rules { get; set; }
}

public class User : IUser
{
    public string name { get; set; }
    public string description { get; set; }
    public int securitylevel { get; set; }
    public string lang { get; set; }
    public string email { get; set; }
    public int authenticationtype { get; set; }
    public bool authenticatex509 { get; set; }
    public string validtillldate { get; set; }
    public bool active { get; set; }
}
```

```
        public string lastactionuser { get; set; }
        public bool isvirtual { get; set; }
        public bool issecurityleveldefined { get; set; }
        public bool islanguagedefined { get; set; }
        public bool twofactorauthlevel { get; set; }
        public string tfasecretcodevalid { get; set; }
        public string lockedtilldate { get; set; }
        public string lockedtilltime { get; set; }
        public object profiles { get; set; }
        public object sites { get; set; }
    }

    public class UserInfosRules: IUserInfosRules
    {
        public int iAccountsMinDigitsInPassword { get; set; }
        public int iAccountsMinCapLettersInPassword { get; set; }
        public int iAccountsMinPasswordLength { get; set; }
        public int iAccountsCheckPasswordsHistoryLength { get; set; }
        public bool bAccountsCheckPasswordsDifferFromUserName { get; set;
    }

        public string sAccountsDefaultPassword { get; set; }
        public bool bUseCustomLDAPServer { get; set; }
        public bool bSageIDEnabled { get; set; }
        public bool bSAMLEnabled { get; set; }
        public bool bSAMLUseMail { get; set; }
        public bool bActivateUsers { get; set; }
        public bool bActivateSites { get; set; }
```

```
public bool bActivateProfiles { get; set; }
public bool bActivateBlacklist { get; set; }
public bool bActivateWhitelist { get; set; }
public bool bFourEyesUsers { get; set; }
public bool bFourEyesSites { get; set; }
public bool bFourEyesProfiles { get; set; }
public bool bFourEyesParams { get; set; }
public bool bFourEyesConception { get; set; }
public bool bFourEyesCorrespondances { get; set; }
public bool bFourEyesBlacklist { get; set; }
public bool bFourEyesWhitelist { get; set; }
}
```

## Mot de passe

### void Password ()

Cette méthode permet de mettre à jour le mot de passe d'un utilisateur.

Requête :


```
public class PasswordReq : IPasswordReq
{
    public string workgroup { get; set; }
    public string user { get; set; }
    public string old_password { get; set; }
    public string new_password { get; set; }
}
```

Réponse :

```
public class PasswordRep : IPasswordRep
{
    public string authorization { get; set; }
    public string description { get; set; }
    public string twofactorauth { get; set; }
}
```

### **void PasswordUpdatingByActionForm()**

Cette méthode permet de mettre à jour le mot de passe de l'utilisateur connecté via une interface *Win32*.



### **void PasswordUpdatingByAction(object p\_oReq)**

Cette méthode permet de mettre à jour le mot de passe de l'utilisateur connecté.

Requête :

```
public class PasswordReqByAction : IPasswordReqByAction
{
    public string old_password { get; set; }
    public string new_password { get; set; }
}
```

**object PwdInfos();**

Cette fonction permet de récupérer les règles sur les mots de passe des utilisateurs standards de **Sage XRT Common Services**.

Réponse :

```
public class PwdInfosRep : IPwdInfosRep
{
    public object pwd { get; set; }
}

public class DataParamsUpdatePassword : IDataParamsUpdatePassword
{
    public int bTrustedConnection { get; set; } = -1;
    public int iAccountsMinDigitsInPassword { get; set; } = -1;
    public int iAccountsMinCapLettersInPassword { get; set; } = -1;
    public int iAccountsMinPasswordLength { get; set; } = -1;
    public int iAccountsCheckPasswordsHistoryLength { get; set; } = -
1;
    public int bAccountsCheckPasswordsDifferFromUserName { get; set; }
= -1;
    public string sAccountsDefaultPassword { get; set; }
    public int iAccountsDefaultPasswordValidityPeriodType { get; set;
} = -1;
    public int iAccountsDefaultPasswordValidityPeriodCount { get; set;
} = -1;
    public int iAccountsPasswordValidityPeriodType { get; set; } = -1;
    public int iAccountsPasswordValidityPeriodCount { get; set; } = -
1;
```

```
public int iAccountsLockoutAfterAttemptsCount { get; set; } = -1;

public int iAccountsLockoutPeriodType { get; set; } = -1;

public int iAccountsLockoutPeriodCount { get; set; } = -1;

}
```

## Bibliothèque des formats

### object ProjectList(object p\_oReq)

Cette fonction permet de récupérer la liste des projets de la bibliothèque des formats associée à un produit.

Requête :

```
public class ProjectListReq : IProjectListReq
{
    public string product { get; set; }
}
```

Réponse :

```
public class ProjectListRep : IProjectListRep
{
    public object projects { get; set; }
}

public class ProjectList : IProjectList
{
    public string code { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public object types { get; set; }
    public int licence { get; set; }
    public ApifmtFamily family { get; set; }
    public ApifmtFormat format { get; set; }
}
```

```
    public int nbrwork { get; set; }  
    public int productid { get; set; }  
}
```

### object WorkList(object p\_oReq)

Cette fonction permet de récupérer la liste des traitements de la bibliothèque des formats associée à un produit et à un projet.

Requête :

```
public class WorkListReq : IWorkListReq  
{  
    public string product { get; set; }  
    public string project { get; set; }  
}
```

Réponse :

```
public class WorkListRep : IWorkListRep  
{  
    public object works { get; set; }  
}  
  
public class WorkList : IWorkList  
{  
    public string code { get; set; }  
    public string name { get; set; }  
    public string version { get; set; }  
    public object types { get; set; }  
    public object tasks { get; set; }  
}  
  
public class ApifmtWorkType : IApifmtWorkType
```

```
{  
    public int code { get; set; }  
    public string desc { get; set; }  
}  
  
public class Task : ITask  
{  
    public string param { get; set; }  
}
```

### object TranscoTableList()

Cette fonction permet de récupérer la liste des tables de transcodage associée au tenant du token.

Réponse :

```
public class TranscoTableListRep : ITranscoTableListRep  
{  
    public object tables { get; set; }  
}  
  
public class Table : ITable  
{  
    public int id { get; set; }  
    public string name { get; set; }  
    public string description { get; set; }  
    public int input { get; set; }  
    public int output { get; set; }  
    public string lastactionuser { get; set; }  
}
```

### object FormatList()

Cette fonction permet de récupérer la liste des formats de la bibliothèque des formats.

Réponse :

```
public class ApifmtFormatListRep : IApifmtFormatListRep
{
    public object formats { get; set; }
}

public class ApifmtFormat : IApifmtFormat
{
    public int id { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string desc { get; set; }
    public int licence { get; set; }
}
```

### object FamilyList()

Cette fonction permet de récupérer la liste des familles de la bibliothèque des formats.

Réponse :

```
public class ApifmtFamilyListRep : IApifmtFamilyListRep
{
    public object families { get; set; }
}

public class ApifmtFamily : IApifmtFamily
{
    public int id { get; set; }
    public string name { get; set; }
    public string desc { get; set; }
}
```

```
        public FamilyType type { get; set; }  
    }
```

### object ProductList();

Cette fonction permet de récupérer la liste des produits de la bibliothèque des formats.

Réponse :

```
    public class ApifmtProductListRep : IApifmtProductListRep  
    {  
        public object products { get; set; }  
    }  
  
    public class ProductList : IProductList  
    {  
        public int id { get; set; }  
        public string code { get; set; }  
        public string name { get; set; }  
        public int nbrproject { get; set; }  
    }
```

### object WorkExec(object p\_oReq);

Cette fonction permet d'exécuter un traitement de l'**apifmt** en passant dans la variable **parameters** la chaîne de caractère telle qu'elle était attendue dans l'ancienne librairie.

Exemples :

1)

```
Wscript.echo "-- WorkExec BCP_SOLDE"
```

```
    l_oWorkExecReq.product = 0 "BCP"
```

```
    l_oWorkExecReq.project = "E_REL120"
```

```
    l_oWorkExecReq.work = "BCP_SOLDE"
```

```
    l_oWorkExecReq.parameters =  
    ""C:\DATA\SBE\Payment_Fichier_import_valides_1050\AFB120\Fichier 1  
    AFB120.TXT""  
    ""C:\DATA\SBE\Payment_Fichier_import_valides_1050\AFB120\BCP_SOLDE.out""
```

2)

```
Wscript.echo "-- WorkExec Prepa"
```

```
l_oWorkExecReq.product = 2 "PDS"
```

```
l_oWorkExecReq.project = "SCT"
```

```
l_oWorkExecReq.work = "Prepa"
```

```
l_oWorkExecReq.parameters =
""C:\Users\Marc\AppData\Local\Temp\XRT\PDS\CXF{378DEFE3-AE40-417E-8D57-
3D514E4FE6B3}.tmp""
""C:\Users\Marc\AppData\Local\Temp\XRT\PDS\PXF_c0b93023-fbea-4cbf-a0f5-
7c91884d6d53.TMP"" N ; PASDEVISU LANG:0C
""Provider=OraOLEDB.Oracle.1;Password=XBEUNICODE;Persist Security
Info=True;User ID=XBEUNICODE;Data Source=ORAC12C;Extended Properties="""""
```

3)

```
Wscript.echo "-- WorkExec SQL_FORMULA_VISU (PRINTER)"
```

```
l_oWorkExecReq.product = 2 "PDS"
```

```
l_oWorkExecReq.project = "EDITIONS"
```

```
l_oWorkExecReq.work = "SQL_FORMULA_VISU"
```

```
l_oWorkExecReq.parameters = "status.rpt ""Provider=SQLNCLI11;Data
Source=PO150073;Initial Catalog=XRTCOM;User ID=XRTDBO;Password=XRTDBO"" IL
""title='Statuts des fichiers de
signature';partner='*';protocol='*';service='*';client='*';int=' -
';ext='';cre=' - ';sta='Fichier ajouté, Fichier archivé, Fichier préparé,
Fichier signé';l0='Signature
interne';l1='Partenaire';l2='Protocole';l3='Service';l4='Client';c1='Référ
ence';c2='Référence externe';c3='Date d'ajout';c4='Montant (EUR)';c5='Nb
signatures réalisées';c6='Première signature';c7='Premier
signataire';c8='Deuxième signature';c9='Statut';edit='Edité
le';yes='Oui';no='Non';ajoute='Ajouté';prepare='Préparé';archive='Archivé'
;signe='Signé';refustotal='Refus total';rejetstotal='Rejets
total';avecrajets='avec Refus';avecraefus='avec
Rejets';verrouille='Verrouillé'"" ""{S_TFI.CNTR_TFI} in[1,2,32,16]"""
```

Requête :

```
public class WorkExecReq : IWorkExecReq
{
    public ApifmtProductID product { get; set; }
    public string project { get; set; }
    public string work { get; set; }
    public string parameters { get; set; }
}

public enum ApifmtProductID
{
    BCP,
    DTS,
    PDS,
    SMP_P5,
    SXA,
    U2
};
```

Réponse :

```
public class WorkExecRep : IWorkExecRep
{
    public string trace { get; set; }
}
```

**object GenericWorkExec(object p\_oReq);**

Cette fonction permet d'exécuter certains traitements de l'**apifmt** ou des traitements spécifiques qui auraient été paramétrés.

Ex. :

```
1)l_oGenericWorkExecReq.product = 5 "U2"

l_oGenericWorkExecReq.project = "SCTDOM"

l_oGenericWorkExecReq.work = "SCTVTSDOM_PAIN_03"

l_oGenericWorkExecReq.infile =
"C:\DATA\SBE\Payment_Fichier_import_valides_1050\U2\Intermedio_traspaso_te
so_v40.TRT"

l_oGenericWorkExecReq.outfile =
"C:\DATA\SBE\Payment_Fichier_import_valides_1050\U2\Intermedio_traspaso_te
so_v40.out"
```

Requête :

```
public class GenericWorkExecReq : IGenericWorkExecReq
{
    public ApifmtProductID product { get; set; }
    public string project { get; set; }
    public string work { get; set; }
    public string infile { get; set; }
    public string outfile { get; set; }
    public string cmdargs { get; set; }
}

public enum ApifmtProductID
{
    BCP,
    DTS,
    PDS,
```

```
SMP_P5,  
SXA,  
U2  
};
```

Réponse :

```
public class GenericWorkExecRep : IGenericWorkExecRep  
{  
    public string trace { get; set; }  
}
```

## Fichier de configuration

**void SetConfigFile(object p\_oReq);**

Cette fonction permet de mettre à jour le fichier de configuration de la librairie.

Requête :

```
public class ConfigFileReq : IConfigFileReq  
{  
    public string securitylevel { get; set; }  
    public string http_servicehost_SCASServer { get; set; }  
    public string https_servicehost_SCASServer { get; set; }  
    public string http_servicehost_SCDTSServer { get; set; }  
    public string https_servicehost_SCDTSServer { get; set; }  
    public string http_servicehost_SCPSServer { get; set; }  
    public string https_servicehost_SCPSServer { get; set; }  
    public string autogeneratecertificate { get; set; }  
    public string serialnumber { get; set; }  
    public string apifmtresponsetimeout { get; set; }  
}
```

```
    public string apifmtbasetimetry { get; set; }  
    public string apifmtpdfviewer { get; set; }  
    public string apifmtprinter { get; set; }  
}
```

## Application sage.fcs.apifmt.exe

Cette application console permet d'obtenir le résultat de l'exécution distante d'un traitement de l'API des formats.

### Installation

L'installation de cette application est effectuée par l'installation du produit **Sage XRT Common Services**, par la sélection du composant **FCS DLLs** ou du composant **Partie cliente des services SCAS, SCPS et SCDTS**. Hors désélection de ces deux composants lors d'une installation personnalisée, cette application est donc installée par défaut dans toutes les configurations sauf **Sites Web (SCAS, SCPS, SCDTS et WIDGETS)**.

Deux fichiers sont installés :

- sage.fcs.apifmt.exe
- sage.fcs.apifmt.exe.config

Le fichier de configuration *sage.fcs.apifmt.exe.config* associé à l'exécutable *sage.fcs.apifmt.exe* est utilisé pour la déclaration de l'emplacement du service d'authentification ainsi que celui du service de transformation des données.

### Configuration

Le contenu du fichier *sage.fcs.apifmt.exe.config* est par défaut le suivant :

```
<configuration>

  <appSettings>

    <add key="securitylevel" value="http"/>

    <add key="http_servicehost_SCASServer"
value="http://localhost:80/Auth" />

    <add key="https_servicehost_SCASServer"
value="https://localhost:443/Auth" />

    <add key="http_servicehost_SCDTSServer" value="http://localhost:80" />

    <add key="https_servicehost_SCDTSServer" value="https://localhost:443"
/>

  </appSettings>

</configuration>
```

## Service d'authentification

Ce fichier permet d'effectuer la déclaration du service d'authentification qui est contacté pour la vérification du mot de passe de l'utilisateur.

Dans le cas où celui-ci fonctionne en mode sécurisé *https*, il faut apporter la modification à la ligne suivante :

```
<add key="securitylevel" value="https"/>
```

Pour un mode non sécurisé, la ligne suivante est exploitée :

```
<add key="http_servicehost_SCASServer" value="http://localhost:80/Auth" />
```

Pour un mode sécurisé, la ligne suivante est exploitée :

```
<add key="https_servicehost_SCASServer" value="https://localhost:443/Auth" />
```

Vous devez effectuer la modification de *value* pour tenir compte des spécificités de chaque installation.

Pour rappel, l'utilisation d'un certificat au niveau du service d'authentification (pour effectuer le déchiffrement du mot de passe) se fait en modifiant le fichier de configuration de ce dernier (*Sage.SCASServer.Service.exe.config*) et en renseignant le numéro de série du certificat sur la ligne suivante :

```
<add key="serialnumberforpwdcrypt" value="3526df91b8be9ab046a226d0390a764f" />
```

Si la *value* de cette zone est laissée vide, alors le paramètre **/PWT=RSA** (cf. Utilisation) ne pourra pas être exploité avec ce service d'authentification.

## Service de transformation des données

Ce fichier permet également d'effectuer la déclaration du service de transformation des données qui est contacté pour effectuer l'exécution du traitement demandé.

Dans le cas où celui-ci fonctionne en mode sécurisé *https*, il faut apporter la modification à la ligne suivante :

```
<add key="securitylevel" value="https"/>
```

Pour un mode non sécurisé, la ligne suivante est exploitée :

```
<add key="http_servicehost_SCDTSServer" value="http://localhost:80/Auth" />
```

Pour un mode sécurisé, la ligne suivante est exploitée :

```
<add key="https_servicehost_SCDTSServer"  
value="https://localhost:443/Auth" />
```

Vous devez effectuer la modification de *value* pour tenir compte des spécificités de chaque installation.

## Permissions

Afin de pouvoir exécuter un traitement sans erreur, l'utilisateur passé en paramètre (/USR) doit appartenir à un profil ayant au minimum la permission dans **Sage XRT Functional Service**, partie **Bibliothèque de formats - Formats - Produits** :

- Visualiser les détails d'un traitement (dans tous les cas)
- Exécuter un traitement synchrone (si /**NOW :YES** est utilisé)
- Exécuter un traitement asynchrone et Récupérer le résultat d'un traitement asynchrone (si /**NOW :FALSE** est utilisé)

```

Administrateur : Invite de commandes

C:\Program Files\Common Files\xrt>sage.fcs.apifmt
Usage : Sage.fcs.apifmt.exe /WKG: /USR: /PWD: [/PWT:] /PRD: /PRJ: /WRK: [/NOW:]
[/CLU:] [/RPU:] [...]

/WKG: Workgroup
/USR: User login
/PWD: Base64 password
/PWT: Password type (RSA!B64 - B64 is default value)
/PRD: Product code (BCP!DTS!PDS!SMP_P5!SXA!U2)
/PRJ: Project code (SCT!VIR_160!XML!...)
/WRK: Work code (VIR_160_VISU!XML_VISU_PAY!...)
/NOW: Execution is prioritary on server (Y!N - N is default value)

/CLU: .cli version <<number>>
/RPU: .rpt version <<number>>
OPTIONAL ARGUMENTS

Remittance slip /WRK:<REMITTANCESLIP!BORDEREAU> /FIL: /OUT:
      /FIL: Input file <<path>>
      /OUT: Output PDF file <<path>>

View file (general case) /FIL: /OUT:
      /FIL: Input file <<path>>
      /OUT: Output PDF file <<path>>

View file /WRK:<HAA_VISU!HKD_VISU!HTD_VISU> /FIL: /EBP: /OUT:
      /FIL: Input file <<path>>
      /EBP: Ebics partner
      /OUT: Output PDF file <<path>>

View with banking rights /H00: /C00: [/C01:] /B00: /TOT: /OUT:
      /H00: File .H00 <<path>>
      /C00: File .C00 <<path>>
      /C01: File .C01 <<path>>
      /B00: File .B00 <<path>>
      /TOT: File .TOT <<path>>
      /OUT: Output PDF file <<path>>

View report /WRK:ODBC_TXT_VISU /RPT: [/LAN:] /ZIP: /OUT:
      /RPT: Report name (without path)
      /LAN: Report language (1033!1034!1036 - 1036 is default value)
      /ZIP: Zipped ODBC text files <<path>>
      /OUT: Output PDF file <<path>>

View report /WRK:SQL_FORMULA_VISU /RPT: [/LAN:] /PAR: [/SQL:] /OUT:
      /RPT: Report name (without path)
      /LAN: Report language (1033!1034!1036 - 1036 is default value)
      /PAR: Formulas list
      /SQL: SQL request
      /OUT: Output PDF file <<path>>

View report /WRK:SQL_TABLES_VISU /RPT: [/LAN:] [/SQL:] /OUT:
      /RPT: Report name (without path)
      /LAN: Report language (1033!1034!1036 - 1036 is default value)
      /SQL: SQL request
      /OUT: Output PDF file <<path>>

Conversion (general case) /FIL: [/OUT:]
      /FIL: Input file <<path>>
      /OUT: Output base file name <<path>>, if not present output fi
les (*.out, .ERR) will be generated from input file name

Conversion /WRK:<*_SCT_UIASBE> /FIL: /SBS: /SBF: [/OUT:]
      /FIL: Input file <<path>>
      /SBS: SBE service
      /SBF: Finality
      /OUT: Output file name <<path>>, if not present output file <.
out> will be generated from input file name

Conversion /WRK:<*_UIASBE> /FIL: /SBS: [/OUT:]
      /FIL: Input file <<path>>

```

## Utilisation

### Paramètres de base

#### Groupe de travail /WKG

Ce paramètre est obligatoire puisqu'il permet d'indiquer quelle base de données est utilisée avec les services d'authentification et de transformation de données.

#### Utilisateur /USR

Ce paramètre est obligatoire puisqu'il permet d'indiquer quel utilisateur est utilisé pour l'authentification et les permissions associées au profil auquel celui-ci est rattaché.

#### Mot de passe /PWD

Ce paramètre est obligatoire puisqu'il permet d'indiquer quel est le mot de passe associé à l'utilisateur. Celui-ci ne doit pas apparaître en clair : il doit être obtenu à l'aide de l'application console **sage.fcs.pwdencode.exe** (cf. ci-après).

#### Type de mot de passe /PWT

Ce paramètre est optionnel.

La valeur à positionner dépend du paramétrage de chiffrement souhaité pour le mot de passe du service d'authentification. Par défaut il a pour valeur **B64**, ce qui correspond à un encodage Base64 uniquement. Dans le cas où l'encodage par défaut ne convient pas, vous devez positionner la valeur **RSA** pour ce paramètre.

#### Produit /PRD

Ce paramètre est obligatoire puisqu'il correspond au code produit contenant le traitement à exécuter (ex. : **BCP** pour **Sage XRT Treasury – Communication**).

#### Projet /PRJ

Ce paramètre est obligatoire puisqu'il correspond au code projet contenant le traitement à exécuter (ex. : **SCT** pour Format SCT SEPA).

#### Traitement /WRK

Ce paramètre est obligatoire puisqu'il correspond au code du traitement à exécuter (ex. : **SCT\_VISU\_PAY** pour Edition du SCT SEPA).

### Type d'exécution (/NOW)

Ce paramètre est optionnel.

Par défaut sa valeur est positionnée à **N**, ce qui correspond à une demande d'exécution asynchrone du traitement. L'application demande si l'exécution a été traitée par le serveur de transformation des données, l'attente étant déterminée par la taille du fichier en entrée. Par défaut, l'attente est de 30 secondes.

Un traitement déterminé comme relativement léger peut être exécuté en positionnant le paramètre à **Y**. L'exécution est alors synchrone et le résultat est obtenu aussitôt son traitement sur le serveur terminé.

### Version du fichier Clint /CLV

Ce paramètre n'est pas encore exploitable. Il permet d'indiquer la version du fichier *.cli* à exécuter dans le cas où un traitement Clint spécifique a été dérivé du traitement *Clint* original.

### Version du fichier Crystal Report /RPV

Ce paramètre n'est pas encore exploitable. Il permet d'indiquer la version du fichier *.rpt* à exécuter dans le cas où un rapport *Crystal Report* spécifique a été dérivé du rapport original.

### Paramètres spécifiques

Plusieurs familles de traitements ont été définies par défaut et une aide sur l'utilisation de paramètres spécifiques est disponible sur la ligne de commande sous la rubrique **OPTIONAL ARGUMENTS**.

Remittance slip /WRK:{REMITTANCESLIP|BORDEREAU} /FIL: /OUT:

View file (general case) /FIL: /OUT:

View file (Ebics) /WRK:{HAA\_VISU|HKD\_VISU|HTD\_VISU} /FIL: /EBP: /OUT:

View with banking rights /H00: /C00: [/C01:] /B00: /TOT: /OUT:

View report /WRK:ODBC\_TXT\_VISU /RPT: [/LAN:] /ZIP: /OUT:

View report /WRK:SQL\_FORMULA\_VISU /RPT: [/LAN:] /PAR: [/SQL:] /OUT:

View report /WRK:SQL\_TABLES\_VISU /RPT: [/LAN:] [/SQL:] /OUT:

Conversion (general case) /FIL: [/OUT:]

Conversion /WRK:{\*\_SCT\_VIASBE} /FIL: /SBS: /SBF: [/OUT:]

Conversion /WRK:{\*\_VIASBE} /FIL: /SBS: [/OUT:]

Conversion /WRK:P160\_2\_SDD\_VIA\_FRPPAIEMENT /FIL: /FPT: /FPR: [/OUT:]

## Application sage.fcs.apifmt.exe

Conversion /WRK:{\*\_RB7|\*\_RB9} /FIL: /RBB: [/OUT:]

Prepare file /WRK:Prepa /FIL: /OUT:

Invalid records /WRK:DelRejet /FIL: /REJ: /OUT:

Valid records /WRK:DelSigne /FIL: /REJ: /OUT:

Bank Import /WRK:{BCP\_GEN\_CERG|CONV\_FMT\_CERG} /FIL: /OUT:

Filter bank statements /WRK:UPDATEFILE /FIL: /UFP: /UFT: /UFS: /UFC: /OUT:

Bank Import /WRK:BFI\_MQ /FIL: /QUE: /BNK: /OUT:

File generation for U2 /FIL: /OUT:

Execute /ARG: [/FIL: /OUT:]

## Exemples

Vous devez positionner les paramètres de base (cf. plus haut) avant les paramètres spécifiques des exemples qui suivent.

Exemple : Dans le cas où un utilisateur **XRT**, ayant pour mot de passe **XRT**, veut exécuter un traitement synchrone sur un workgroup **SXBE32T064**, il faut ajouter cette partie de code au préalable :

```
Sage.fcs.apifmt.exe /NOW:Y /WKG: SXBE32T064 /USR:XRT /PWD:WFJU
```

**Remittance slip /WRK:{REMITTANCESLIP|BORDEREAU} /FIL: /OUT:**

```
/PRD:BCP /PRJ:VIR_160 /WRK:BORDEREAU /FIL:"C:\file.160" /OUT:"C:\file.pdf"
```

**View file (general case) /FIL: /OUT:**

```
PRD:SMP_P5 /PRJ:SCT /WRK:SCT_VISU_PAY /FIL:"C:\file.xml"  
/OUT:"C:\file.pdf"
```

**View file (Ebics) /WRK:{HAA\_VISU|HKD\_VISU|HTD\_VISU} /FIL: /EBP: /OUT:**

```
/PRJ:EBICS_Requests /WRK:HKD_VISU /FIL:"C:\file.hkd" /EBP:Partner  
/OUT:"C:\file.pdf"
```

**View with banking rights /H00: /C00: [/C01:] /B00: /TOT: /OUT:**

```
/PRD:PDS /PRJ:SCT /WRK:SCT_VISU_PAY /H00:"C:\file.H00" /C00:"C:\file.C00"  
/B00:"C:\file.B00" /TOT:"C:\file.TOT" /OUT:"C:\file.pdf"
```

**View report /WRK:ODBC\_TXT\_VISU /RPT: [/LAN:] /ZIP: /OUT:**

/PRD:SMP\_P5 /PRJ:EDITIONS /WRK:ODBC\_TXT\_VISU /RPT:ticketr.rpt  
/ZIP:"C:\file.zip" /OUT:"C:\file.pdf"

**View report /WRK:SQL\_FORMULA\_VISU /RPT: [/LAN:] /PAR: [/SQL:] /OUT:**

/PRD:SMP\_P5 /PRJ:EDITIONS /WRK:SQL\_FORMULA\_VISU /RPT:status.rpt  
/PAR:"title='Statuts des fichiers de  
signature';partner='\*';protocol='\*';service='\*';client='\*';int=' -  
';ext='';cre=' - ';sta='Fichier ajouté, Fichier archivé, Fichier bloqué,  
Fichier préparé, Fichier signé';l0='Signature  
interne';l1='Entité';l2='Protocole';l3='Service';l4='Client';c1='Référence  
';c2='Référence externe';c3='Date d'ajout';c4='Montant';c5='Nb signatures  
réalisées';c6='Première signature';c7='Premier signataire';c8='Deuxième  
signature';c9='Statut';edit='Edité  
le';yes='Oui';no='Non';ajoute='Ajouté';prepare='Préparé';bloque='Bloqué';a  
rchive='Archivé';signe='Signé';refustotal='Refus  
total';rejetstotal='Rejets total';avecreejets='avec Rejets';avecerefus='avec  
Refus';verrouille='Verrouillé';afrejet='modifié par le module anti-  
fraude'" /SQL:"{S\_TFI.CNTR\_TFI} in[1,2,64,32,16]" /OUT:"C:\file.pdf"

**View report /WRK:SQL\_TABLES\_VISU /RPT: [/LAN:] [/SQL:] /OUT:**

/PRD:SMP\_P5 /PRJ:EDITIONS /WRK:SQL\_TABLES\_VISU /LAN:1033 /RPT:client.rpt  
/SQL:"{S\_SES."VPS\_SES"}='BNP' AND {S\_SES."PRO\_SES"}=134217728 AND  
{S\_SES."VFS\_SES"}='AFB160' AND {S\_SES."CLIENT\_SES"}='SAGE' AND  
{S\_SES."SIGNINT\_SES"}=0" /OUT:"C:\file.pdf"

**Conversion (general case) /FIL: [/OUT:]**

/PRD:SMP\_P5 /PRJ:CONVERTISSEURS /WRK:VIR160\_TO\_SCT03 /FIL:"C:\file.160"

**Conversion /WRK:{\*\_SCT\_VIASBE} /FIL: /SBS: /SBF: [/OUT:]**

/PRD:SMP\_P5 /PRJ:VIR\_160 /WRK:VIR160\_TO\_SCT\_VIASBE /FIL:"C:\file.160"  
/SBS:SCT /SBF:SALARY

**Conversion /WRK:{\*\_VIASBE} /FIL: /SBS: [/OUT:]**

/PRD:SMP\_P5 /PRJ:PRE\_160 /WRK:PRE160\_TO\_SDD\_VIASBE /FIL:"C:\file.160"  
/SBS:SDD

**Conversion /WRK:P160\_2\_SDD\_VIA\_FRPPAIEMENT /FIL: /FPT: /FPR: [/OUT:]**

/PRD:U2 /PRJ:PRE\_160 /WRK:P160\_2\_SDD\_VIA\_FRPPAIEMENT /FIL:"C:\file.160"  
/FPT:160 /FPR:1

**Conversion /WRK:{\*\_RB7|\*\_RB9} /FIL: /RBB: [/OUT:]**

/PRD:SMP\_P5 /PRJ:CONVERTISSEURS /WRK:VIR160\_TO\_SCT\_RB7 /FIL:"C:\file.160"  
/RBB:1

**Prepare file /WRK:Prepa /FIL: /OUT:**

/PRD:PDS /PRJ:SCT /WRK:Prepa /FIL:"C:\file.xml" /OUT:"C:\file.zip"

**Invalid records /WRK:DelRejet /FIL: /REJ: /OUT:**

/PRD:PDS /PRJ:SCT /WRK:DelRejet /REJ:"C:\fil.rej" /FIL:"C:\file.xml"  
/OUT:"C:\filereject.xml"

**Valid records /WRK:DelSigne /FIL: /REJ: /OUT:**

/PRD:PDS /PRJ:SCT /WRK:DelSigne /REJ:"C:\fil.rej" /FIL:"C:\file.xml"  
/OUT:"C:\fileaccept.xml"

**Bank Import /WRK:{BCP\_GEN\_CERG|CONV\_FMT\_CERG} /FIL: /OUT:**

/PRD:BCP /PRJ:AEB43 /WRK:BCP\_GEN\_CERG /FIL:"C:\file.aeb43"  
/OUT:"C:\file.conv"

**Filter bank statements /WRK:UPDATEFILE /FIL: /UFP: /UFT: /UFS: /UFC: /OUT:**

/PRD:BCP /PRJ:AEB43 /WRK:UPDATEFILE /FIL:"C:\file.aeb43" /UFP:INTER  
/UFT:FILE /UFS:AEB43 /UFC:SAGE /OUT:"C:\file.out"

**Bank Import /WRK:BFI\_MQ /FIL: /QUE: /BNK: /OUT:**

/PRD:BCP /PRJ:AEB43 /WRK:BFI\_MQ /FIL:"C:\file.aeb43" /QUE:QU1 /BNK:BNP  
/OUT:"C:\file.out"

**File generation for U2 /FIL: /OUT:**

/PRD:U2 /PRJ:AFB320 /WRK:Standard /FIL:"C:\file.320" /OUT:"C:\file.conv"

**Execute /ARG: [/FIL: /OUT:]**

/PRD:PDS /PRJ:SCT /WRK:SCT\_TEST /ARG:"\$INPUTFILE\$ Y P \$OUTPUTFILE\$"  
/FIL:"C:\file.xml" /OUT:"C:\file.pdf"

Dans ce cas, le traitement **SCT\_TEST** a été créé par copie du traitement SCT\_VISU\_DET, en supprimant les types **Traitement permettant de visualiser un fichier** et **Vue permettant la gestion des pouvoirs bancaires**.

## Application sage.fcs.pwdencode.exe

Cette application console permet d'encoder le mot de passe d'un utilisateur afin d'éviter qu'il ne circule en clair sur le réseau.

L'encodage peut être effectué en base64 uniquement (par défaut), ou chiffré (avec la clé publique du service d'authentification) puis encodé en base64.

### Installation


L'installation de cette application est effectuée par l'installation du produit **Sage XRT Common Services**, par la sélection du composant **FCS DLLs** ou du composant **Partie cliente des services SCAS, SCPS et SCDTS**. Hors désélection de ces deux composants lors d'une installation personnalisée, cette application est donc installée par défaut dans toutes les configurations, sauf **Sites Web (SCAS, SCPS, SCDTS et WIDGETS)**.

Deux fichiers sont installés :

- sage.fcs.pwdencode.exe
- sage.fcs.pwdencode.exe.config

Le fichier de configuration **sage.fcs.pwdencode.exe.config** associé à l'exécutable **sage.fcs.pwdencode.exe** est utilisé pour la déclaration de l'emplacement du service d'authentification dans le cas d'un chiffrement (obtention de la clé publique du certificat).

### Utilisation




```
C:\Windows\system32>sage.fcs.pwdencode
Usage : Sage.fcs.pwdencode.exe [/RSA] <password>
/RSA:  Crypt password with server public key
Encode clear password in Base64 <after optional crypting>
C:\Windows\system32>
```

## Encodage en base64 uniquement

L'utilisation du fichier de configuration `sage.fcs.pwdencode.exe.config` n'est pas nécessaire dans ce cas puisque l'encodage se fait en local (sans avoir besoin de contacter le service d'authentification).

Le mot de passe : **XRT** est traduit par : **WFJU**.



```
C:\Windows\system32>sage.fcs.pwdencode XRT
Encoded password : WFJU
C:\Windows\system32>_
```

## Chiffrement et encodage en base64

### Description de `sage.fcs.pwdencode.config`

Le contenu du fichier est par défaut le suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<configuration>

  <appSettings>

    <add key="securitylevel" value="http"/>

    <add key="http_servicehost_SCASServer"
value="http://localhost:80/Auth" />

    <add key="https_servicehost_SCASServer"
value="https://localhost:443/Auth" />
```

```
</appSettings>
```

```
</configuration>
```

Ce fichier permet d'effectuer la déclaration du service d'authentification qui doit être contacté pour la vérification du mot de passe de l'utilisateur.

Dans le cas où celui-ci fonctionne en mode sécurisé *https*, il faut apporter la modification à la ligne suivante :

```
<add key="securitylevel" value="https"/>
```

Pour un mode non sécurisé, la ligne suivante est exploitée :

```
<add key="http_servicehost_SCASServer" value="http://localhost:80/Auth" />
```

Pour un mode sécurisé, la ligne suivante est exploitée :

```
<add key="https_servicehost_SCASServer" value="https://localhost:443/Auth" />
```

Vous devez effectuer la modification de *value* pour tenir compte des spécificités de chaque installation.

### Rappel


L'utilisation d'un certificat au niveau du service d'authentification (pour effectuer le déchiffrement du mot de passe) se fait en modifiant le fichier de configuration de ce dernier (*Sage.SCASServer.Service.exe.config*) et en renseignant le numéro de série du certificat sur la ligne suivante :

```
<add key="serialnumberforpwdcrypt" value="3526df91b8be9ab046a226d0390a764f" />
```

Si *value* dans cette zone est laissée vide, alors le paramètre **/RSA** ne peut pas être exploité avec ce service d'authentification.

## Utilisation de sage.fcs.pwdencode.exe

L'utilisation du chiffrement se fait en ajoutant un paramètre **/RSA** sur la ligne de commande.



```
C:\Windows\system32>sage.fcs.pwdencode /RSA XRT
Encoded password : OUNFRTU5MkQ5RTk1MTI5QTRGNzU4RTU5RjU0QUZBQTRCRTCgZMDU0M
kFDQTBDMjU2MUQ0NkYwQ0M4RjY0NEY4RjA4NTk2N0I0MDY1QUU5RjA1NkU1RUU3RkFDMDk5OTJERUE3N
UUDMEM3MENBMTI4OEExNEJBRDNCQTdBMzExMkY3OUQ0MEQ3QzM4MzZcMEIzQkUENjU3NjA2NDU0OUREN
0M2NkRENEJPOEU4NTE0NzU5OUU1NjA5OERGMMUwNUQ0NzY3MzA5M0JFNDkwMzQxQTIJGMTRERDc0NDMzM
zg2MzYwQjU1MDUGMjQzOEFDMZEZEQkE1RTUxNDMyRTY3OUQ1QTY0RDhFNTUGMzNCN0U0NTY2QTII1OEMyR
TRBMzBGNjUyNUM0OURFQUU0OEYxQ0Q0Qj1CQkM5NUNCODUxMjYzMzQ0NTBGNkY0RDk1Qjk0M0NBQ0U0CM
zEwQ0FCREU0NEM1OTc5MTI1RkRkEMUFBMkUwQjU4Mz1DM0JBQjU2RkI1NUUGRkEwQjBFOTg1QkM3RkUxR
DJCQkUxRERGM0E3QTg0NEM1MzFDMYxRDc5OTJDRThDRUZGMjM0MzY4MjZMTM1MDdBNTEwQjA2QzFFQ
kFGNTI1NjQ2MDUCMTYwRDQ1RDYzOEYzN0I2OE00QTNEREY5OTBEMUyMjREMDY=

C:\Windows\system32>_
```

Il est conseillé de rediriger la sortie de la console dans un fichier afin de récupérer le mot de passe chiffré/encodé pour une exploitation future (ex. : **> pwd.txt**).